

 **NETSİS WINGS ENTERPRISE**


 **NETSİS WINGS**

Kurulum ve Ayarlar

- LOGO Netsis Wings ve LOGO Netsis Wings Enterprise, Web platformunda çalışmaktadır ve Netsis 3 ürününün özelliklerine sahiptir.
- Masaüstü, Web veya hem masaüstü hem Web ortamından çalıştırılabilir.
- Fiziksel bir sunucuda veya bulut ortamında kurulum yapılabilir.
- E-devlet uygulamaları için uzak bağlantı yapılması gerekmektedir.
- Ürün için herhangi bir IIS kurulumuna gerek yoktur.
- İstemci tarafında herhangi bir kurulum yapmadan HTML5 destekli bir tarayıcı ile çalışmaktadır.
- LOGO Netsis Wings ve LOGO Netsis Wings Enterprise uygulaması, server tarafında bulunan bir Windows servis ile çalışmaktadır.

LOGO Netsis Wings ve LOGO Netsis Wings Enterprise Kurulumu için;

- Netsis Wings sistem ihtiyaçları dokümanında belirtilen minimum sistem ihtiyaçları ve kurulum yapılacak server konfigürasyonları kontrol edilir.
- Netsis kurulum dosyaları <ftp://download.logo.com.tr> adresinden temin edilir.
- SSO Merkezi Kimlik Uygulaması üzerinden Netsis Wings lisansı indirilir.



Merkezi Kimlik Yönetimi - [Admin] - [Lisans Bilgileri]

İşlemler Pencereleler

24.07.2018 16:42:42

Lisans Bilgileri


Kullanıcı Adı Şifre

Uygulama Ürün Anahtarı

TemelSet Ekle

Uygulama	Ana Ürün Anahtarı	Açıklama
----------	-------------------	----------

- Ftp' den indirilen kurulum dosyası (Netsis90.exe) çalıştırılır.



- Kurulum sırasında “Wings Kurulum Ayarları” bölümündeki gerekli alanlar doldurulur:



- **Kullanıcı Adı:** Oluşturulacak Wings servislerinin ve sunucuda çalıştırılacak Wings uygulamasının hangi kullanıcı yetkisi ile yönetileceği belirtilir. Belirtilen bu kullanıcı ilgili bilgisayarda local admin ya da domain admin yetkisine sahip olmalıdır ve Wings uygulaması için ayrı bir kullanıcı açılması tavsiye edilmektedir.
- **Şifre:** İlgili kullanıcının şifresi belirtilir.
- **Port:** Uygulamaya hangi port üzerinden ulaşılacağı belirtilir. İhtiyaç durumunda windows firewall üzerinden bu port'un açılması gerekmektedir.

- **Idle Timeout:** Uygulama açıkken boş durumda (işlem yapmadan) bekleme süresini belirtilir. Kullanıcı bu süreden daha fazla boşta beklediğinde Wings uygulaması kapatılacaktır.
- **Wings Timeout:** Uygulamanın time out süresi belirtilir. Uygulama kapatıldıktan sonra exe'nin sistemden kapatılma süresi olup saniye olarak giriş yapılır.

Scaling ve Load Balancing senaryosu söz konusu değilse kurulum sırasında Broker ve Gateway servisleri seçilmemelidir. Bu durumda servisleri de oluşmayacaktır.

Kurulum sonrasında seçilen hizmetlere göre aşağıdaki Windows servisleri oluşturulacaktır:


- Logo Services Agent (Light): Idle Timeout ve Wings Timeout parametrelerini kontrol eden servistir.
- Netsis Sunucu Servisi 9.0
- Netsis Wings Service
- Netsis Wings Broker Service: Aynı networkte bulunan ve kendisine tanımlanan gateway'lerden gelen istekleri karşılayıp cevaplayan servistir.
- Netsis Wings Gateway Service: Gelen bağlantıların ayakta olan sunuculara dağıtılması işlemini gerçekleştirir.

Name	Description	Status	Startup Type	Log On As
Natural Authentication	Signal aggr...		Manual (Trig...	Local System...
Net Driver HPZ12			Automatic	Local Service
Net.Tcp Port Sharing Service	Provides abi...	Running	Automatic	Local Service
Netlogon	Maintains a ...	Running	Automatic	Local System...
Netsis NetOpenX Rest Service	Netsis NetO...	Running	Automatic (D...	Local System...
Netsis Sso Service	Netsis Sso S...	Running	Automatic	Local System...
Netsis Sunucu Servisi 8.0		Running	Automatic	Local System...
Netsis Sunucu Servisi 9.0		Running	Automatic	Local System...
Netsis Wings Service		Running	Automatic	Local System...
Network Connected Device...	Network Co...		Manual (Trig...	Local Service
Network Connection Broker	Brokers con...	Running	Manual (Trig...	Local System...
Network Connections	Manages o...	Running	Manual	Local System...
Network Connectivity Assis...	Provides Dir...		Manual (Trig...	Local System...


Netsis Wings Yönetim Paneli

Programın kurulumu esnasında yanlış kullanıcı şifresi girişi yapıldığında, kullanıcının şifresi değiştiğinde ya da Netsis Wings Web penceresinin açılışında sorun ile karşılaşıldığında yönetim panelinde tanımlı bilgiler kontrol edilmelidir.


Netsis Wings Yönetim Paneline Netsis kurulumunun bulunduğu dizin üzerinde "VUI\bin32\Thinfinity.VirtualUI.Server.exe" yolundan erişilebilir:



- RDS sekmesinde yer alan Username ve Password bilgileri kontrol edilmelidir.



- Yönetim panelindeki Applications sekmesinde NetsisWingsWeb.exe yolu seçilerek Edit ile açılır. Ardından bu bölümdeki Credentials sekmesinde bulunan Username ve Password alanları kontrol edilmelidir.



NetsisWings Application Profiles Editor

Name:

Virtual Path:

Home Page:

Access Key:

Icon: Application Web Link

Default application Visible

General | **Credentials** | Permissions

Credentials:


Use the authenticated credentials

Use these credentials:

User name:

Password:

- Yönetim panelindeki Applications sekmesinde NetsisWingsWeb.exe yolu seçilerek Edit ile açılır. Ardından bu bölümdeki Permissions sekmesinde bulunan “Allow anonymous access” seçeneğinin işaretli olduğundan emin olunmalıdır.



The screenshot shows the 'NetsisWings Application Profiles Editor' window. The 'Permissions' tab is active, and the 'Allow anonymous access' checkbox is checked and highlighted with a red box. Below this checkbox is a text box labeled 'Group or user names:' which is currently empty. The 'Add' and 'Remove' buttons are located below the text box. At the bottom of the window, the 'Ok' and 'Cancel' buttons are visible.

Name: Netsis Wings

Virtual Path: NetsisWings

Home Page: C:\Netsis\ENTERPRISE9\web\index.html

Access Key: sqOyj-b4kUDbcb69Q8QV5dKYY-ivws@4f7@AK8dJ4L27Goqf

Icon: Application Web Link


Default application Visible

General | Credentials | **Permissions**

Allow anonymous access

Group or user names:

- Yönetim panelindeki Authentication sekmesindeki “Allow anonymous access” işaretli olmalıdır.



Server Manager

File Help

General RDS Applications Authentication Licenses

Methods Mappings

Authentication Methods:


Name	Type
<input checked="" type="checkbox"/> Windows Logon	Built-in

Allow anonymous access

Use standard browser authentication dialog

Show Log Add Edit Remove Apply Close

- Yönetim panelindeki General sekmesinde “Server started.” ifadesinin yazdığından emin olunmalıdır.



Yönetim panelinde yapılan değişikliklerin geçerli olması için server üzerindeki LogoNetsisWings servisi yeniden başlatılmalıdır.