

Banka Kredi Taksitleri

Banka kredilerine ait ödeme hareketleri, kredi tanımında belirtilen geri ödeme planına uygun olarak oluşturulur. Oluşan bu hareketler banka kredi taksitleri lisesinde yer alır. Taksit hareketlerine ait ödemeler, banka kredileri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Ödeme Yap** seçeneği ile kaydedilir.

"Ödeme Yap" seçildiğinde banka kredisi için geri ödeme planında yapılan tanıma uygun olarak ödeme hareketleri listelenir.

Ödeme Hareketleri penceresinin üst bölümünde ortalama vade, ödenecek tutar ve ödenen tutar bilgileri yer alır. Ödeme tutarının taksit tutarından farklı olması durumunda ödeme tutarı değiştirilebilir. Yapılan ödemenin taksit tutarından az olması durumunda eksik kalan miktar, üst bölümde yer alan Eksik Ödeme alanında görüntülenir.

Ödeme bilgileri girilip **Öde** düğmesi tıklandığında banka işlem fişi otomatik olarak oluşur. Oluşan fişlere banka kredi taksitleri listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan Ödemeler seçeneği ile ulaşılır. İlgili fiş "İncele" seçeneği ile ekrana getirilerek incelenir.

Banka Kredi Taksit Ödemesinin İptali

Banka kredi taksit ödemelerini tek tek yada toplu olarak iptal etmek/geri almak mümkündür. Banka kredi taksitine ait birden fazla ödeme olması durumunda, tüm ödemeleri aynı anda iptal etmek için banka kredi taksitleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Ödeme İşlemlerini Geri Al** seçeneği kullanılır. Bu durumda ilgili kredi taksitine ait tüm ödeme hareketleri geri alınır; banka fişleri silinir.

Kredi taksiti için yapılan parçalı ödemelerden bir kısmının silinmesi için, öncelikle kredi taksitine ait tüm ödemeler banka kredi taksitleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Ödemeler seçeneği ile listelenir. İlgili ödeme satırı üzerinde **Shift+Delete** tuşları kullanılarak yada F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Ödeme İşlemini Geri Al** seçeneği ile ödeme iptal edilir ve ödemeye ait banka fişi silinir.

Yalnızca Rotatif Krediler için banka kredi taksitleri listesinin F9 menüsünde **Faiz Hesaplamasını Çıkar** seçeneği yer alır. Bu seçenek, ödemesi yapılmamış en son faizi siler.

Sadece çalışma dönemi içindeki kredi ödeme hareketi geri alınabilir.