

Malzeme Yönetimi Parametreleri

Malzeme yönetimi parametreleri ile malzeme ve malzeme hareketleriyle ilgili bazı özellikler, öndeğerler, yapılacak kontroller ve bu kontrollerin yapılış şekli kaydedilir.

Öndeğerler

Malzeme Yönetimi Öndeğerler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
Kullanım Yeri	Malzeme/malzeme sınıfının kullanılacağı program bölümleri öndeğeridir. Malzeme ya da malzeme sınıf tanımları; Malzeme Yönetimi, Satınalma, Satış ve Dağıtım program bölümlerindeki işlemlerde kullanılır. Öndeğer olarak hepsi seçilidir. Tanımın kullanılmayacağı program bölümü için Çıkar seçeneği kullanılır. Malzeme yönetimi parametrelerinde malzeme ya da malzeme sınıfı tanımlarında kullanım yeri seçeneklerinin tümü seçili olarak gelir.
İzleme Yöntemi	<p>Malzeme izleme yöntemi öndeğeridir. Seri/Lot izleme sisteminin kullanılması durumunda geriye doğru izlemenin hangi yöntemle yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme kartlarına öndeğer olarak aktarılır. Malzeme tanımı üzerinde izleme yöntemi değiştirilebilir. Hareket gören malzemelerin izleme yöntemi bilgisi değiştirilemez.</p> <p>İzleme yöntemi parametresi; İzleme Yapılmayacak , Lot (Parti) Numarası , Seri Numarası ve Seri Grup seçeneklerini içerir.</p> <p>Lot Parti Numarası seçilirse bu yöntemde her bir malzeme giriş ve çıkış hareketine bir adet lot numarası verilir. Bu lot numarası fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir.</p> <p>Seri Numarası seçilirse bu yöntemde her malzeme için giriş ya da çıkış miktarı kadar seri numarası verilir.</p> <p>İzleme Yapılmayacak Lot/Seri numarası takibi yapılmayacaksa kullanılır. İzleme yöntemi parametresinin öndeğeri İzleme Yapılmayacak şeklindedir.</p> <p>Seri Grup seçilirse toplu halde seri giriş numarası verilir. Bu seçenek performansta hızlanma ve kullanım kolaylığı sağlar. Seri grubu ile takip edilen malzemelere ait seri giriş numaraları, fiş ve faturalarda sağ fare tuşu menüsünde yer alan Seri/Lot/Stok Yeri Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.</p>
Lot Büyüklüğü Bölünebilir	Lot büyüklüklerinin işlem öndeğeridir. Lot büyüklüğü bölünebilir Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir. Hayır seçiminde işlem miktarı az bile olsa kullanılan lot numaraları başka bir işlemde kullanılamaz.
Stok Yeri Takibi	Stok yeri takibi öndeğeridir. Stok yeri takibi, Yapılacak ve Yapılmayacak olmak üzere iki seçeneklidir. Yapılacak seçiminde malzeme ya da malzeme sınıfına ait yerleşim bilgileri verilmeden fiş kaydedilemez.
Raf Ömrü	Raf ömrü öndeğeridir ve gün olarak verilir.
Birim Seti	Malzeme tanımlarına öndeğer olarak gelmesi istenen birim seti bu parametre ile belirlenir. Tanımlı birim setleri listelenir ve seçim yapılır.
Birim - Kullanım Yeri	Birim setlerinin kullanım yeri öndeğeridir. Burada yapılan seçim malzeme tanımlarına aktarılır. Birim setinin kullanılacağı program bölümleri; Malzeme Yönetimi, Satınalma, Satış ve Dağıtımdır. Program da öndeğer olarak hepsi seçilidir ve tanımlı birim setleri her üç program bölümünde de kullanılabilir.

Birim - Bölünebilir	Birim kullanım şekli öndegeridir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.
Birim - Kullanım Koşulu	<p>Kullanıcı tanımlı birimin kullanım koşulu öndegeridir. Birim kullanım koşulu Genel ve Malzeme /Hizmete Özel seçeneklerini içerir.</p> <p>Genel seçiminde, tanımlı birim kayıtlı tüm mal ve hizmetlere ait işlemlerde kullanılır.</p> <p>Malzeme/Hizmete Özel seçiminde, tanımlanan birim yalnızca seçilen malzeme ya da hizmete ait işlemlerde kullanılabilir.</p>
Asgari Stok Seviyesi Kontrolü	<p>Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile, stoklar için malzeme tanımı kaydedilirken ambar bazında belirlenen asgari stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile, asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde yapılacak kontroller belirlenir. Asgari stok seviyesi kontrolü öndegeri; İşleme Devam Edilecek , Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile asgari stok miktarının altına düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir. Onay verilirse fiş kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarlarıyla asgari stok seviyesinin altına düşülüyorsa fiş kaydedilmeyecektir.</p>
Azami Stok Seviyesi Kontrolü	<p>Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile stok için belirlenen azami stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile azami stok seviyesi aşıldığında yapılacak kontroller belirlenir. Azami stok seviyesi kontrolü öndegeri; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında, fiş girişlerinde sok seviye kontrolü yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok miktarının üstüne çıkılıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki stok miktarı ile azami stok seviyesi aşılyorsa fiş kaydedilmeyecektir.</p> <p>Azami ve asgari seviye kontrolü her ambar için ayrı ayrı yapılır. Azami ve asgari stok miktarları ise malzeme tanımında Ambar Bilgileri seçeneği ile kaydedilir.</p>
Negatif Stok Seviyesi Kontrolü	<p>Stoklar negatife düştüğünde negatif seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağıının belirlendiği parametredir. Bazı firmalar çalışma şartlarından dolayı eldeki stok miktarını negatife düşürmektedir. Negatif stok kontrolü öndegeri; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde negatif stok seviye kontrolü yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında fişteki stok miktarı ile negatif seviyeye düşülüyorsa fiş kaydedilmez.</p> <p>Fiş ve faturalarda negatif seviyenin altına düşen malzeme seçimlerinde, ilgili fiş satırları yeşil renkte gösterilir.</p>

Güvenlik Stok Seviyesi Kontrolü	<p>Güvenli (sürekli elde bulundurulması gereken stok miktarı) stok seviyesi kontrolünün ne şekilde yapılacağını belirlediği parametredir. Güvenli stok kontrolü öndeğeri; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fiş girişlerinde güvenli stok seviye kontrolü yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşıyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında fişteki stok miktarı ile güvenli stok seviyesi aşıyorsa fiş kaydedilmez.</p>
Giriş Kontrolü	<p>Malzeme için ambar giriş kontrolü öndeğeri. Giriş kontrolü parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fişte belirtilen ambar ve malzeme için ambar giriş kontrolü yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında fişteki ambar için giriş kontrolü uygulanıyorsa fiş kaydedilmez. Burada yapılan seçim malzeme ambar parametrelerine öndeğer olarak aktarılır.</p> <p>Değişiklik malzeme üzerinde ambar parametreleri seçeneği ile kaydedilir.</p>
Çıkış Kontrolü	<p>Malzeme için ambar çıkış kontrolü öndeğeri. Çıkış kontrolü parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir. Geçerli olacak parametre seçeneği işaretlenir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçimi yapıldığında fişte belirtilen ambar ve malzeme için ambar çıkış kontrolü yapılmaz.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçimi yapıldığında fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir ve onay ister.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçimi yapıldığında fişteki ambar için çıkış kontrolü uygulanıyorsa fiş kaydedilmez. Burada yapılan seçim malzeme ambar parametrelerine öndeğer olarak aktarılır.</p> <p>Değişiklik malzeme üzerinde ambar parametreleri seçeneği ile kaydedilir.</p>
ABC Kodu	<p>ABC analizinde kullanılacak ABC kodu öndeğeri.</p>
Otomatik Kampanya Uygulanacak İşlemler	<p>Kampanya özelliğinin kullanılması durumunda otomatik kampanya uygulanacak işlemlerin belirlendiği parametredir. otomatik kampanya uygulanacak işlemler öndeğeri; Sipariş İrsaliye, İrsaliye, Fatura, İade Fatura ve İade İrsaliye seçeneklerini içerir. Seçilecek işlemlere otomatik kampanya uygulanır.</p>
Statü	<p>Malzeme / malzeme sınıfı tanımlarına öndeğer olarak gelmesi istenen statünün belirtildiği parametredir. Kullanımda ve Kullanım Dışı seçeneklerinden oluşur.</p>

Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri Çıkış)	Malzeme çıkış ambar fişi kayıt durumu öndeğeridir. Gerçek ve Öneri olmak üzere iki seçeneklidir. "Öneri" seçiminde ambar fişi "Öneri" durumunda kaydedilir, fişteki miktar ambar toplamalarını ve maliyeti etkilemez. "Öneri" durumundaki fiş muhasebeleştirilemez.
Malzeme Fişleri Durumu (Ambar Fişleri Giriş)	Malzeme giriş ambar fişi kayıt durumu öndeğeridir. Gerçek ve Öneri olmak üzere iki seçeneklidir. "Öneri" seçiminde ambar fişi "Öneri" durumunda kaydedilir, fişteki miktar ambar toplamalarını ve maliyeti etkilemez. "Öneri" durumundaki fiş muhasebeleştirilemez.
Karma Koli Satırları Değiştirilmesin	Karma koli tipindeki malzeme kartlarında "Karma Koli Satırları Değiştirilmesin" alanının öndeğerini belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. "Evet" seçildiğinde, ilgili alan karma koli tipindeki malzeme kartında işaretli olarak gelir; istenirse değiştirilir.
Kullanılacak Para Birimi - Malzeme (Genel)	Malzeme fiş girişlerinde fiş geneli için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Raporlama Döviz , ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim malzeme fişlerinde Kullanılacak Para Birimi alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Kullanılacak Para Birimi - Malzeme (Satır)	Malzeme fiş girişlerinde fiş satırı için öndeğer olarak gelmesi istenen para birimi türünü belirlemek için kullanılan parametre satırıdır. Yerel Para Birimi , Raporlama Döviz , ve EURO seçeneklerini içerir. Bu satırda yapılan seçim malzeme fiş satırlarında yer alan Döviz Türü alanına öndeğer olarak aktarılır; istenirse değiştirilir.
Birim Fiyat Seçimin de Cari Hesap	Satış / Satınalma fiş ve faturaları Birim Fiyat ile ulaşılan pencerede, malzeme fiyatlarının öndeğer olarak hangi cari hesaplara göre geleceğinin belirlendiği öndeğerdir. İlgili Cari Hesaplar ve Tüm Cari Hesaplar seçeneklerini içerir.

Parametreler

Malzeme Yönetimi parametreler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
Seri/Lot Numaraları	<p>Seri/Lot numaralarının işlemler sırasında tanımlanıp tanımlanmayacağı bu parametre ile belirlenir. Seri lot numaraları parametresi Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez ve Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir seçeneklerini içerir.</p> <p>Malzeme İşlemleri Sırasında Girilemez seçildiğinde lot/seri numaraları fiş kaydedilmez. Tanımlı olanlar kullanılır.</p> <p>Malzeme İşlemleri Sırasında Girilebilir seçilirse işlem sırasında lot/seri numarası kaydedilebilir.</p>

Stok Maliyet Türü	<p>Malzeme maliyeti hesaplanırken kullanılacak yöntem bu alanda belirlenir ve maliyet analiz raporları belirlenen maliyet yöntemine göre alınır. Stok maliyet türleri; Girişlerin Ortalaması, Eld ekilerin Ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama), Dönemsel Ortalama, FIFO, LIFO ve Fiziksel Maliyet seçeneklerini içerir. Bu maliyet türleri üzerinden maliyetler hesaplanır, özet ve ayrıntılı maliyet analizi raporları alınır.</p> <p>Girişlerin Ortalaması yalnızca girişler dikkate alınarak yapılan stok değerlendirme yöntemidir. Çıkışlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz.</p> <p>Eldekilerin Ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama) maliyet yönteminde, girişler yanında çıkış hareketleri de dikkate alınarak maliyetlendirme yapılır. Her mal alış ve satış işlemi yeni bir ortalama maliyet hesaplanır.</p> <p>Dönemsel Ortalama maliyet yönteminde girişlerin ortalamasına göre birim maliyet hesaplanır ve dönem içindeki bütün çıkışlar bu birim maliyete göre maliyetlendirilir. Dönemsel ortalamanın girişlerin ortalamasından farkı ise şudur. Girişlerin ortalamasında bütün çıkışların maliyeti aynı değildir ve her çıkış o ana kadar yapılan tüm girişler dikkate alınarak maliyetlendirilir. FIFO maliyet yöntemine göre üretime verilen veya satılan malların işletmenin ambarına önce giren mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların son alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.</p> <p>LIFO maliyet yönteminde firmada kullanılan veya satılan malların son alınan mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların ilk alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir.</p> <p>Fiziksel Maliyet yöntemi, firmaların malzemelerini lot ya da seri numaralarına göre izlemeleri halinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu yöntemde göre firmanın lot ya da seri numarasına göre izlenen stokları için birebir maliyet bulunur. İzleme yapılmayan malzemeler için FIFO yöntemine göre uygulama yapılır.</p>
Seri/Lot Takipsiz Stokların Maliyet Türü (Stok Maliyet Türü Fiziksel Maliyet Olduğunda)	<p>Stok maliyet türü Fiziksel Maliyet seçildiğinde, Seri/Lot Takibi ya da stok yeri takibi yapılmayan malzemeler için maliyet yöntemi FIFO harici bir yöntem seçilebilmelidir. Seri/Lot Takipsiz Stokların Maliyet Türü Stok Maliyet Türü Fiziksel Maliyet Olduğunda parametresi; FIFO, LIFO, Dönemsel Ortalama, Eldekilerin Ortalaması ve Girişlerin Ortalaması seçeneklerini içerir.</p>
Stok Maliyet Yöntemi Kullanımını Kısıtla	<p>Fiş ve faturalarda Birim Fiyat alanında firmanın kullanmadığı maliyet yöntemi seçildiği zaman geçmişe yönelik maliyetler değiştiğinden hesaplamalarda sorun yaşanabilmektedir. Firmanın kullandığı maliyet yöntemi "Stok Maliyet Türü" parametresi ile belirlenir. Burada belirlenen maliyet yöntemi dışındaki diğer maliyet yöntemlerinin maliyet hesaplama işlemleri ile fiş / faturalarda Birim Fiyat alanından ulaşılan seçim penceresinde yer alıp almayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Parametrenin öndeğeri Evet'tir.</p> <p>"Hayır" seçilirse firmanın kullandığı maliyet dışındaki diğer maliyet yöntemleri de maliyet hesaplama ve birim fiyat seçim listelerinde yer alır.</p> <p>"Evet" seçilirse maliyet hesaplama ve birim fiyat seçenekleri arasında yalnızca firmanın kullandığı maliyet yöntemi yer alır.</p>
Gün İçinde Önce Girişler Dikkate Alınsın	<p>Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında, gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme söz konusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir.</p> <p>Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.</p>

Maliyetlendirme İşlemlerinde Lock Kontrollerini Kaldır	<p>Maliyetlendirme işleminin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilmesi için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde, lock kontrolü devre dışı kalır ve maliyetlendirme servisinin aynı anda farklı kullanıcılar tarafından çalıştırılabilir.</p>
Alım İade Fişleri Alım Fişleri İle İlişkili Değilse Maliyet Bilgisini İade Fişlerdeki Birim Fiyatı Alsın	<p>Bu parametre Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Hayır" seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet hesaplaması yapılmaz.</p> <p>"Evet" seçimi yapıldığında, alım iade fişleri alım fişleri ile ilişkili değilse, maliyet, iade fişindeki birim fiyat baz alınarak hesaplanır.</p>
Maliyetlendirme Servisinde Hızlı Üretimde Sarf /Fire Fişlerinde Var Olan Maliyeti Kullan	<p>Hızlı üretim sonucu oluşan Üretimden Giriş Fişleri için maliyet hesaplaması yaparken, Sarf ve Fire fişlerindeki maliyetlerin mi kullanılacağını yoksa onlar için de maliyetlendirme servisinin mi çalışacağını belirlediği parametredir.</p>
Malzeme Fişleri Aylık Toplamları Etkilesin	<p>Malzeme satınalma / satış toplamları ve durum grafiği raporlarında aylık toplamları malzeme fişlerinin de etkilemesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçilirse toplamlara malzeme fişleri de yansır.</p> <p>"Hayır" seçilmesi durumunda malzeme fişleri toplamları etkilemez.</p>
Tarih Değişikliğinde , Raporlama Döviz Kuru	<p>Raporlama döviz kuru fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceğinin belirlendiği parametredir. Tarih Değişikliğinde Raporlama Döviz Kuru Parametresi Kuru Güncellenecek ve Kuru Güncellenmeyecek seçeneklerini içerir.</p> <p>Kuru Güncellenecek seçimi yapılması durumunda, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program kullanıcıyı, fiş tarihinin değiştirildiği ve raporlama döviz kuru fişin yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten mesajla uyarır. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama döviz bilgileri güncellenir.</p> <p>Kuru Güncellenmeyecek seçiminde ise tarih değişikliğinde raporlama döviz kuru güncellenmez.</p>
Tarih Değişikliğinde İşlem Döviz	<p>Tarih değişikliklerinde İşlem Döviz kuru fişin güncellenip güncellenmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p>
İşlem Döviz Kuru Değiştiğinde	<p>İşlem döviz kuru değiştirildiğinde İşlem Döviz Tutarlarının mı Yerel Para Birimi tutarlarının mı güncelleneceğinin belirlendiği parametredir.</p>

İşyeri/Ambar /Fabrika Kontrolü	<p>İşlemler sırasında işyeri, ambar ve fabrika kontrolünün yapılıp yapılmayacağı bu parametre ile belirlenir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.</p> <p>İşyeri/ambar/fabrika kontrolü yapılacak ise, işlemler sırasında Ambar No. ve Fabrika No. alanlarında yalnızca İşyeri alanında belirtilen işyerine ait ambarlar ve fabrikalar listelenir ve seçilebilir.</p> <p>Hayır seçiminin yapılması durumunda tanımlı tüm ambar ve fabrikalar listelenir ve ilgili tanım seçilir.</p> <p>Ambar ve fabrikanın ait olduğu işyeri, ambar ve fabrika tanımı yapılırken belirlenir.</p>
Otomatik Fiş Basımı	<p>Fiş basım şeklinin belirlendiği parametredir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.</p> <p>Malzeme Yönetimi program bölümünde kaydedilen fişlerin girilir girilmez yazıcıdan alınması isteniyorsa "Evet" seçimi yapılmalıdır.</p> <p>Fişlerin otomatik basımı istenmiyorsa "Hayır" seçilir. Bu durumda fişler ya tek tek ya da toplu basım seçeneği ile bastırılır.</p>
Otomatik Barkod Basımı	<p>Barkod etiket basımı öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçimi yapıldığında, Malzeme Yönetimi bölümünde oluşturulan fişler kaydedildiğinde, fişte yer alan barkodlu malzemelere ait barkod etiketleri, etiket basımında geçerli olacak koşullar (malzeme filtrele) belirlendikten sonra bastırılır.</p>
Malzeme Fiş Satırları	<p>Fiş ya da faturada aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda basımın ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Malzeme fiş satırları parametresi; Ayrı Ayrı Basılacak, Koda Göre Birleştirilecek ve Grup Koduna Göre Birleştirilecek seçeneklerini içerir.</p> <p>Ayrı Ayrı Basılacak seçiminde ise satırlar ayrı ayrı bastırılır.</p> <p>Koda Göre Birleştirilecek seçiminde aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.</p> <p>Grup Koduna Göre Birleştirilecek seçiminde ise aynı grup koduna sahip malzeme satırları birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.</p>
Malzeme Fiş Satırları Sıralaması	<p>Malzeme fiş satırlarında farklı stoklara ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağını belirlendiği parametredir. Malzeme fiş satırları sıralaması parametresi; Sıralanmayacak, Koda Göre Sıralanacak ve Açıklamaya Göre Sıralanacak seçeneklerini içerir.</p> <p>Sıralanmayacak seçiminde, stoklar fiş satırlarında giriş sırasındaki sırada yer alır.</p> <p>Açıklamaya Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların açıklamalarına göre sıralanır.</p> <p>Koda Göre Sıralanacak seçiminde, fiş satırları stokların kodlarına göre sıralanır.</p> <p>Ada ve koda göre sıralama seçenekleri, stok fişleri kaydedildikten sonra geçerli olacaktır.</p>
Malzeme Sınıfı Detay Satırları	<p>Malzeme fiş basımlarında malzeme sınıflarına ait detay satırların bastırılıp bastırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir. Malzeme sınıfı detay satırları Basılacak ve Basılmayacak seçeneklerini içerir.</p> <p>Basılacak seçiminin yapılması durumunda malzeme sınıfı altında yer alan alt malzemelere ait bilgiler de basılır.</p>

Fişlerde Seri /Lot ve Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	<p>Fiş ve faturalarda izleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Fişlerde Seri/Lot /Yerleşim Takibinde Miktar Kontrolü parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde miktar girilmemiş satırları içeren fişler kullanıcı onayı ile kaydedilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar kontrolü yapılmaz.</p>
Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri /Lot Hareketi Oluşturulacak	<p>Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre sarf, fire ve ambar hareketleri ile satış irsaliye ve faturaları için geçerlidir. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.</p> <p>"Evet" seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri /lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır.</p> <p>Seri/lot takibi yapılan malzemeye ait bir çıkış fişi kopyalandığında da (iptal edilen fişler dahil) ilgili malzeme için seri/lot numaraları otomatik olarak oluşturulur.</p>
Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri /Lot Hareketleri Seçim Sırası	<p>Çıkış işlemleri sırasında seri/lot takibi yapılan malzemelere otomatik çıkış hareketi oluşturulurken seri/lot hareketlerinin hangi sıraya göre oluşturulacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Seçim Sırası parametresi; Fiş Tarihine Göre, Son Kullanma Tarihine Göre ve Koduna Göre seçeneklerini içerir.</p> <p>Fiş Tarihine Göre seçimi yapıldığında, seri/lot hareketleri ilgili malzemenin fiş veya fatura tarihine göre sıralı olarak oluşturulur.</p> <p>Son Kullanma Tarihine Göre seçimi yapıldığında, seri/lot hareketleri malzemeye atanan seri /lot numaralarının son kullanım tarihlerine göre sıralı olarak oluşturulur.</p> <p>Koduna Göre seçimi yapıldığında, seri/lot hareketleri malzemeye atanan seri yada lot numaralarının kod bilgisine göre sıralı olarak oluşturulur.</p>
Fişlerde Seri /Lot /Yerleşim Miktarı Değiştğinde Otomatik Pencere Açılımı	<p>Otomatik seri/lot/yerleşim yeri giriş penceresinin fişlerde yapılan işleme göre otomatik olarak açılması isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.</p>

Fiyat Endeksi Atama Türü	<p>Malzeme giriş hareketlerine endeks atama işleminde kullanılacak parametredir. Fiyat Endeksi Atama Türü parametresi; Hareket Tarihine Göre ve Malzeme Devir Hızına Göre seçeneklerini içerir.</p> <p>Malzeme Devir Hızına Göre seçiminin yapılması durumunda malzeme bazında devir hızı hesaplanarak fiş satırlarına endeks atanır. Endeks atama işlemi için Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme seçeneği kullanılır.</p> <p>Stok girişine atanacak endeksin bulunması için düzeltme yapılacak tarihten Ortalama Stokta Kalma Süresi kadar gün geriye gidilir ve bulunan tarihteki endeks malzeme girdi satırlarına topluca atanır. Bu işlemle muhasebeleşmiş malzeme fişlerinin satırları da endekslenir. İşlem sonunda bulunan değer malzeme tanımı üzerinde yer alan Ortalama stokta kalma süresi alanına aktarılır.</p>
Enflasyon Düzeltme Tarihi	Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda maliyetlendirme servisi dışında yapılan maliyetlendirme işlemlerinde dikkate alınacak düzeltme tarihidir.
Malzeme Sınıfı Detay Tekrarı	<p>Fişlerde genel malzeme sınıfı türündeki satırlarda detay malzemelerin birden fazla kullanılmasına imkan veren parametredir.</p> <p>Parametre satırı Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneklidir.</p> <p>"Evet" seçiminin yapılması durumunda fişlerde detay malzeme giriş işlemlerinde aynı malzeme birden fazla satırda seçilebilir.</p> <p>"Hayır" seçimin yapılması durumunda ise aynı malzeme birden fazla satıra seçilemez. Program kullanıcıyı aynı malzemenin daha önce seçildiğini belirten mesajla uyaracaktır.</p>
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin	Ambar bilgisinin satırlardan girilmesini sağlayan parametredir. Bir fişte birden fazla ambardan malzeme çıkışı veya birden fazla ambara malzeme girişi yapılması söz konusu ise bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.
Fiş Satırları Ambar Bilgisi Güncellenirken Uyar	"Fiş Satırları Ambar Bilgisi Değiştirilebilsin" parametresi "Evet" seçili olduğunda aktif olan bu parametrede, fiş satırı ambar bilgisi güncellenirken uyarı verilip verilmeyeceği belirlenir.
Stok Seviye Kontrolleri	<p>Stok seviye kontrolü öndeğerinin belirlendiği parametredir. Stok Seviye Kontrolü parametresi; F iili Stok Üzerinden Yapılsın, Gerçek Stok Üzerinden Yapılsın ve Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın seçeneklerini içerir.</p> <p>Fiili stok üzerinden seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları fiili stok ile karşılaştırılır.</p> <p>Gerçek stok üzerinden seçimi yapıldığında, malzemenin ambar parametrelerinde girilen asgari, azami ve güvenlik stok miktarları gerçek stok ile karşılaştırılır.</p> <p>Fiili stoku etkilemeyip gerçek stoku etkileyen rezerve edilmiş siparişler de ambar parametrelerinde belirlenen kontroller uyarıca stok seviye kontrollerine dahil edilir.</p> <p>Gerçek Stok + Konsinyeler Üzerinden Yapılsın seçildiğinde, stok seviye kontrolü konsinye malzemeler ve rezerve edilen sipariş miktarları dahil olmak üzere gerçek stok üzerinden yapılır.</p>
Malzeme Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi	<p>Malzeme hiyerarşi kodlarının ne şekilde atanacağı bu parametre satırında belirlenir. İki seçeneklidir:</p> <p>Giriş Sırasına Göre seçiminde, hiyerarşi kodları malzeme kayıt sırasına göre atanır.</p> <p>Koda Göre seçiminde ise, hiyerarşi kodları malzeme kodları dikkate alınarak atanır.</p>

Malzeme Giriş Fişlerinde Genel Lot Numaraları	<p>Devir, üretimden giriş ve tanımlı malzeme giriş fişi türündeki malzeme giriş fişlerine lot takibi yapılan malzemeler seçildiğinde fiş geneli için malzemelere ait lot numaralarının otomatik olarak oluşmasını sağlamak için kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.</p> <p>"Evet" seçiminde, fiş geneline ait bir adet lot numarası oluşturulur; kullanıcı lot girişi yapmadan, lot numaraları Sistem İşletmeni / Kayıt Numaralama Şablonları / Genel Lot Numaraları şablonlarından alınarak otomatik olarak oluşturulur. Oluşturulan bu numara fişlerin detay penceresindeki "Lot Numarası" alanına yazılır. Gerçekleşen miktar girişi ve hızlı üretim sonucu otomatik olarak oluşan üretimden giriş fişlerinde lot numaraları parametre "Evet" iken Genel Lot Numaraları şablonundan; "Hayır" iken ilgili malzemenin fabrika parametrelerinde belirlenen ilk lot değerine göre oluşturulur.</p>
Maliyetlendirme İşlemlerinde Muhasebeleşen Satırlara Maliyet Ataması Yapılsın	<p>Maliyetlendirme işleminde muhasebeleşen satırlara tekrar maliyet ataması yapıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p>Evet seçiminde muhasebeleşen satırlara maliyet ataması yapılır.</p> <p>Hayır olduğunda ise muhasebeleşen satırlara maliyet ataması yapılmaz.</p>
Malzeme Fişlerindeki Boş Muhasebe Kodlarını Otomatik Doldur	<p>Malzeme fişlerinde boş muhasebe kodlarının otomatik olarak doldurulmasını sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde daha önceden tanımlanmış olan ilgili muhasebe hesap kodları fatura kaydedilirken, muhasebe kodları penceresine öndeğer olarak aktarılır.</p>
Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler	<p>Alış/satış sipariş, irsaliye ve faturalarına işlem sırasında "Kampanya Uygula" seçeneği ile ya da otomatik kampanya uygulama özelliği ile uygulanan kampanyaların fiş kaydedilirken listelenmesi için kullanılır.Uygulanan kampanyaların hangi işlemlerde listeleneceği "Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler" penceresinde belirlenir. Uygulanmış Kampanyaların Listeleneceği İşlemler; Sipariş, İrsaliye, Fatura, İade Fatura ve İade İrsaliye başlıkları altında toplanmıştır.</p> <p>Kampanyaların listeleneceği işlemler "Ekle" seçeneği ile seçilenler bölümüne aktarılır. Burada seçilen işlemler kaydedilirken uygulanan kampanyalar listelenir.</p>
Malzeme (Sınıfı) Kopyalanırken Fiyat Kopyalansın	<p>Malzeme / malzeme sınıfı kopyalandığında tanımlı fiyatlarında kopyalanıp kopyalanmayacağını belirlemek için kullanılır. Evet ve Hayır olmak üzere iki seçeneğlidir.</p> <p>"Evet" seçiminin yapılması durumunda kopyalanan malzeme / malzeme sınıfına ait alış / satış fiyatları yeni malzeme / malzeme sınıfı için de geçerli olur.</p>
Varyantlı Malzeme Kopyalanırken Varyant Kodu Şablon Tanımları Kopyalansın	<p>Varyantlı malzeme kopyalandığında varyant kodu şablon tanımlarının kopyalanma öndeğeridir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçilirse varyantlı malzemeler kopyalanırken kartta kullanılan şablon tanımları da kopyalanır.</p>
Malzeme (Malzeme Sınıfı) Aktarımında Alt Malzeme ve Sınıfları	<p>Malzeme ve/ya Malzeme Sınıfı aktarımlarında, malzemeye bağlı alt malzeme ve malzeme sınıflarının ana malzeme (sınıfı) doğrultusunda güncellenip güncellenmeyeceğini belirlemek için kullanılır.</p> <p>Güncelle seçiminde bağlantılar güncellenir. Bağlantıları Kopart seçiminde bağlantılar kopartılır.</p>

Tartılı Gramajlı Barkod Başlangıç Numarası	Tartılı gramajlı barkodun başlangıç numara değerinin belirtildiği parametredir.
Tartılı Adetli Barkod Başlangıç Numarası	Tartılı adetli barkodun başlangıç numara değerinin belirtildiği parametredir.
Adetli Barkod Başlangıç Numarası	Adetli barkodun başlangıç numara değerinin belirtildiği parametredir.
Malzeme Giriş Fişleri Silinirken Seri /Lot Numaraları Silinsin	<p>Seri/lot izleme sisteminin kullanılması durumunda, malzeme giriş fişlerinde kullanılan seri/lot numaralarının fişin silinmesi ile yeniden kullanılabilmesine imkan sağlayan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminin yapılması durumunda malzeme giriş fişi silindiğinde kullanılan seri/lot numaraları da otomatik olarak silinir.</p> <p>Başka giriş fişinde kullanılabilir. "Hayır" seçilirse, seri/lot numaraları silinmez.</p>
Fiş Basımında Seri/Lot Yerleşimli Malzeme Satırı Sonraki Sayfada Basılsın	Fiş basımında seri/lot kullanılan malzemenin seri/lot bilgilerinin sonraki sayfaya taşması durumunda malzeme bilgilerinin yeni sayfada yazdırılıp yazdırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.
Emanet Stok Durumu İzlenecek	<p>Emanet stok durumunun malzemeler listesinden, malzeme varyantları listesinden ve Ambar Sayımı ekranından izlenmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda malzemeler ve malzeme varyantları listesi kolonlarına "Emanet Stok" kolonu da gelir ve emanet stok durumu izlenir.</p>
Fason Stok Durumu İzlenecek	<p>Fason malzemelere ait stok durumunun Malzemeler Listesi'nden izlenmesi için kullanılır. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir. Bu parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması durumunda Malzemeler ve Malzeme Varyantları Listesi kolonlarına Fason Stok kolonu da gelir ve fason stok durumu izlenir.</p> <p>Listelenecek olan stok sonuçları; Fason Ambar Giriş Miktarı, Fason Sarf Fişi ve Fason Fire Fişleridir.</p>
Birim Çevrimi Sürekli Kalacak Ekranlar	Fiş / fatura girişlerinde birden fazla birim üzerinden işlem gören malzeme satırlarında birim çevrimi penceresinin sürekli açık kalması ve ilk satırda seçilen birime göre çevrim bilgisinin listelenmesini sağlamak için kullanılan parametredir.
Hızlı Üretimde Yarı Mamuller (Üretim)	<p>Hızlı üretim fişlerinde yarı mamullerin üretim şekli öndeğeridir. Hızlı Üretimde Yarı Mamuller (Üretim) parametresi; Üretilmeyecek, Üretilecek ve Üretilecek (Stokta Olmayan Miktar) seçeneklerini içerir.</p> <p>Burada yapılan seçim üretim fişlerinde Yarı Mamul üretimi alanına öndeğer olarak gelir. Gerekirse fiş üzerinde değiştirilebilir.</p>

Hızlı Üretimde Alt Malzemeler (Takım Boz)	Hızlı üretim işlemlerinde takım bozma işlemlerinde alt malzemeler için geçerli olacak öndegerdir. Bozulmayacak ve Bozulacak seçeneklerini içerir.
Tarih Değişikliğinde Giriş / Çıkış Kontrolü	Malzeme fişinde tarih değişikliği yapıldığında, ilgili fişte kullanılan malzemenin sonraki tarihlerde hareketi olması durumunda, program tarafından yapılacak kontrol şekli öndegeridir. Tarih Değişikliğinde Giriş / Çıkış Kontrolü parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kul lanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir. Tarih değişikliğinde giriş çıkış kontrolü yalnızca "İşlem Durdurulacak" seçimi yapıldığında geçerli olur.
Ambar Seviye Kontrolleri	<p>Malzemeler için ambar seviye kontrollerinin (asgari, azami, güvenli, negatif) ne şekilde yapılacağı bu parametre satırında belirlenir. Ambar seviye kontrolleri parametresi Ambar Bazında ve Ambar Maliyet Grubu Bazında seçeneklerini içerir.</p> <p>Ambar Bazında seçiminde, stok seviye kontrolleri, ambar parametrelerinde girilen seviye bilgilerine göre her ambar için ayrı ayrı yapılır.</p> <p>Ambar Maliyet Grubu Bazında seçiminde, stok seviyelerinin hangi ambara girilen değerler üzerinden kontrol edileceği ambar maliyet grubunda girilen numara ile belirlenecektir. Örneğin, Ambar Tanımları aşağıdaki gibi olsun:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. A Ambarı (2) 2. B Ambarı (2) 3. C Ambarı (2) 4. D Ambarı (4) <p>Parantez içindeki veriler ambar maliyet grubunda girilen değerleri ifade etmektedir. Bu ambarların ambar maliyet grubunda yazan değer 2 ise, seviye kontrolü, malzemenin 2 numaralı ambarında girilen stok seviye rakamlarına göre yapılacaktır.</p> <p>Seviye kontrolleri ambar maliyet grubu bazında yapılacaksa, negatif stok seviyesi, aynı maliyet grubu içinde yer alan ambarların toplamı dikkate alınarak yapılacaktır.</p> <p>Malzeme yönetimi parametrelerindeki "Stok Seviye Kontrolleri: Fiili Stok / Gerçek Stok" parametresi tüm seviye kontrollerinde dikkate alınacaktır.</p>
Çıkışı Yapılmış Seri /Lot Hareketleri Tekrar Giriş Yapılabilir	<p>Fiş ve faturalarda kullanılan, çıkışı yapılmış seri ve ya lot numaralarının tekrar kullanılıp kullanılmayacağı bu parametre satırı ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminin yapılması durumunda, malzeme hareketine ait çıkışı yapılmış seri ve ya lot numaraları hareketlerde tekrar kullanılabilir.</p>
İptal Edilmiş Fişlerdeki Seri Numaraları Tekrar Kullanılsın	Seri takipli malzeme içeren Satınalma Fişleri iptal edildiğinde ilgili seri numaralarının kullanımının bloke edilip edilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.
Malzeme Fişlerinde Fiyat Kartları Cari Hesap Koşulu Dikkate Alınacak	<p>Cari hesap kriteri verilmiş tanımlı satınalma / satış fiyat kartlarının malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenip listelenmeyeceği bu parametre satırı ile belirlenir.</p> <p>Sistemle tanımlı fiyat kartlarında cari hesap belirtilmiş olsa dahi bu kartların malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenmesi isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.</p> <p>Hayır seçimi yapıldığında, cari hesap kriteri verilmiş fiyat kartları malzeme fişleri birim fiyat alanında listelenmez.</p>

Fiş Satırlarında Birim Değişikliğinde Fiyat Kartlardan Okunsun	<p>Fiş ve fatura satırlarında seçilen malzemenin birimi değiştirildiğinde, ilgili birim için tanımlı fiyatın otomatik olarak birim fiyat alanına aktarılıp aktarılmayacağı bu parametre satırı ile belirlenir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında malzemenin birimi değiştirildiğinde, önceki birim için tanımlanan fiyat ne olursa olsun, fiyat kartında tanımlanan birim fiyat bilgisi alana otomatik olarak aktarılır.</p> <p>"Hayır" seçimi yapıldığında fiyat bilgisi seçilen ilk birim üzerinden hesaplanır.</p> <p>Örnek: Malzeme için tanımlanan birimler: Koli ve Adet 1 koli= 4 adet Tanımlı satış fiyatı koli üzerinden: 54.00 TL</p> <p><u>Parametrede "Evet" seçiminin yapılması durumunda,</u> fatura içerisinde koliyi adet olarak seçtiğimizde, birim fiyat $54/4=13,50$ olarak hesaplanır. Adet tutarı 12.00 TL olarak değiştirildiğinde ve satırda yeniden koli seçildiğinde, birim fiyat alanına tanımlı satış fiyatı olan tutar yani 54,00 TL gelir.</p> <p><u>Parametrede "Hayır" seçiminin yapılması durumunda,</u> birim fiyat $12*4=48$ olarak hesaplanır.</p>
Malzeme Kartları Kopyalanırken Fabrika ve Ambar Parametreleri Kopyalansın	<p>Bu parametre satırı Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>Malzeme kartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan fabrika ve ambar parametrelerinin yeni malzeme kartı için de geçerli olması isteniyorsa parametre satırında "Evet" seçiminin yapılması gerekir.</p>
Malzeme Sınıfı Ağacında Sıralama Alfabetik Sıra İle Olsun	<p>Malzeme sınıfı ağacı üzerinden malzeme kartı veya malzeme sınıfları eklendiğinde sıralama yapılıp yapılmayacağını belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p>
Kart Browserlarında Listelenecek Özel Kod Seçeneği	<p>Özel kodlar tanımlanırken F9 menüde yer alan "Renk Seçimi" seçeneği ile renklendirilir kart ya da fişler listelerde bu renklere göre gruplandırılarak izlenir. Renklendirilen özel kod tanımları malzeme (sınıfı) tanımlarında Özel Kod 1 / 2 / 3 / 4 / 5 alanlarında seçildiğinde, browserda satırın hangi özel koda göre listeleneceği bu parametre satırında belirlenir. Örneğin malzeme tanımında Özel Kod 2 alanında seçilen özel kod tanımı mavi renkteyse ve parametrede "2. Özel Kod" seçimi yapılmışsa o malzeme browserda mavi renkte görünür.</p>
Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar	<p>Malzeme kartı kopyalanırken ilgili malzeme için daha önce tanımlanan bazı bilgilerin yeni malzeme kartı için de geçerli olup olmayacağını belirlemek için kullanılır. Malzeme Kartı Kopyalandığında Kopyalanmayacak Alanlar parametresi; Muhasebe Kodları, KDV Oranları, Tevki fat Oranları, Müşteri / Tedarikçiler, Birimler (Boyutlar), GTİP Kodları, Açıklama 3, e-Mağaza ve Malzeme Özellikleri seçeneklerini içerir.</p> <p>Yeni malzeme kartına kopyalanması istenmeyen alanlar "Ekle" ya da "Hepsi" seçenekleri kullanılarak "Seçilenler" alanına aktarılır.</p>

Malzeme Sınıfına Bağlı Alt Malzemenin Birim Katsayısı Değiştirilsin	<p>Malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayılarının değiştirilip değiştirilmeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçimi yapıldığında, ve malzeme sınıfına bağlı alt malzemenin birim çevrim katsayıları değiştirildiğinde, program hiçbir uyarı vermeden değişime izin verir. Alt malzemede yapılan çevrim katsayısı değişikliği malzeme sınıfını; malzeme sınıfında yapılan birim çevrim katsayısı değişikliği ise alt malzemeyi etkilemez.</p> <p>"Hayır" seçiminde, alt malzemede çevrim katsayısı değişikliği olduğunda program kullanıcıyı "Üst sınıf bağlantıları koparılacaktır" mesajı ile uyarır. Değişiklik, ancak bağlantı koparıldıktan sonra yapılabilir. Malzeme sınıfında çevrim katsayısı değişikliği olduğunda ise kullanıcı "Birimler sayfasında yapılan değişiklikler alt malzeme ve sınıfı güncelleyecektir" mesajını alır. "Güncelle" seçimi yapıldığında yapılan değişiklik malzeme sınıfına bağlı tüm malzemeler için geçerli olur.</p>
Otomatik Barkod Atama İşleminde Varyantlara Barkod Atansın	<p>Varyantlı malzemeler için otomatik barkod atama işlemi yapılırken barkod atamasının hangi malzeme veya malzemelere (ana malzeme veya malzemenin varyantları) yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Parametre Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminde, barkod ataması varyantlı malzemenin varyantları için yapılır; malzemenin kendisine (ana malzemeye) yapılmaz.</p> <p>"Hayır" seçiminde ise otomatik barkod atama ana malzeme için geçerli olur.</p> <p>Parametrenin öndeğer seçeneği "Hayır"dır.</p>
Talep Fişi İle Bağlantısı Olan Ambar Fişi Silinebilsin	<p>Talep karşılama sonucu oluşan ambar fişlerinin silinip silinemeyeceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Evet ve Hayır seçeneklerini içerir.</p> <p>"Evet" seçiminin yapılması durumunda, talep bağlantılı ambar fişi silinmek istendiğinde program kullanıcıyı "Talep fişi bağlantısı olan ambar fişi satırları var; bağlantı koparılacaktır" mesajı ile uyarır. Fiş, kullanıcı kontrolünde silinir.</p> <p>"Hayır" seçildiğinde, fişin silinmesine izin verilmez.</p>
Ambar Transfer Fişinde Farklı İşyerleri İçin Ayır Muhasebe Fişi Oluşturulsun	<p>Ambar transfer fişinde giriş ve çıkış işyeri farklı olduğunda, muhasebe fişlerinin bu işyerleri için ayrı ayrı oluşturulması isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçimi yapılır.</p> <p>Hayır seçimi yapıldığında muhasebeleştirme işlemi sonucu iki ayrı işyeri için tek bir muhasebe fişi oluşturulur.</p>
Giriş Hareketlerinde Seri/Lot Kodu Kontrolü	<p>Giriş işlemleri sırasında barkod ile okutulan seri numarası başka malzemede olup olmadığını kontrol etmek amacıyla kullanılan parametredir. Giriş Hareketlerinde Seri/Lot Kodu Kontrolü parametresi; İşleme Devam Edilecek, Kullanıcı Uyarılacak ve İşlem Durdurulacak seçeneklerini içerir.</p>
Maliyet Analizi Raporunda Faturalanmış İrsaliyeler Listelensin	<p>Maliyet Analizi Raporu / İrsaliyeler filtresinde "Faturalanmış İrsaliyeler" seçimi yapıldığında, raporun hangi tarih esas alınarak listeleneceğini belirlemek için kullanılan parametredir. Maliyet Analizi Raporunda Faturalanmış İrsaliyeler Listelensin parametresi Fatura Tarihine Göre ve İrsaliye Tarihine Göre seçeneklerini içerir.</p>

Sevkedilmiş Siparişlere Kampanya Uygulama Kontrolü	<p>Bir kısmı sevkedilmiş ya da dağıtım emrine aktarılmış siparişlere kampanya uygulanmak istendiğinde yapılacak kontrolü belirlemek için kullanılan parametredir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçildiğinde, program kullanıcıyı "Sevkedilmiş ya da dağıtım emrine aktarılmış siparişe kampanya uygulamak istiyorsunuz" mesajı ile uyarır. Mesaja "Tamam" denildiğinde ilgili siparişe kampanya uygulanabilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçildiğinde ilgili siparişe kampanya uygulanmasına izin verilmez.</p>
Maliyet Dağıtım İşleminde Seri/Lot Hareketlerine Bakılmasın	<p>Maliyet dağıtım işlemi esnasında malzemenin seri/lot hareketlerine bakılıp bakılmayacağını belirlediği parametredir.</p> <p>Evet seçildiğinde, firmanın maliyet yöntemi "Fiziksel Maliyet" <u>dışında</u> bir tür seçilmişse, malzemenin seri/lot hareketlerine bakılmaz. Fiziksel maliyet seçildiyse parametre değeri evet olsa da seri/lot hareketlerine bakılır.</p> <p>Hayır seçildiğinde, malzemenin seri/lot hareketlerine bakılır.</p>
Satır Tutarları Boş Olan Malzeme Fişlerini Muhasebeleştirme Kontrolü	<p>Satırlarında tutar bilgisi olmayan malzeme fişlerinde muhasebeleştirme kontrolünün nasıl yapılacağını belirlediği parametredir.</p> <p>İşleme Devam Edilecek seçiminde, kontrol yapılmadan muhasebeleştirilir.</p> <p>Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, muhasebeleştirmeden önce kullanıcıya uyarı mesajı verilir, yapılan seçime göre işleme devam edilir.</p> <p>İşlem Durdurulacak seçiminde ise muhasebeleştirme işleminden önce kullanıcıya uyarı verilerek işlem durdurulur.</p>
Tek Fiyat Kartı Olan Malzemede Birim Fiyat Listeden Seçim Yapılırken Göster	<p>Tanımlı Satış/Satınalma Fiyat listesinde tek bir fiyat dahi olsa, listede gösterilip gösterilmeyeceğinin belirlendiği parametredir.</p> <p>Evet seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde tek fiyat olsa dahi gösterilir.</p> <p>Hayır seçiminde fiyat otomatik olarak Birim Fiyat alanına gelir ve tanımlı fiyat listesinde gösterilmez.</p>
Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alındığında Zamana Göre Sıralansın	<p>Maliyetlendirme işleminde yer alan "Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınacak" filtresinin bağlı olarak çalışacağı parametredir.</p> <p>Evet seçimi yapıldığında, maliyetlendirme işlemi yapılırken fişlerin saat bilgileri de dikkate alınır.</p>
Malzeme Kart Browserında Ondalık Basamak Sayısı Gösterim Şekli	<p>Malzeme kart listesinde ondalık basamak sayısı gösterim şeklinin belirlendiği parametredir.</p> <p>Değiştirilsin seçildiğinde "Malzeme Kart Browserında Ondalık Basamak Sayısı" parametresine değer girişi yapılır.</p>

Malzeme Kart Browserında Ondalık Basmak Sayısı	Malzeme kart browserında stok miktarının ondalık hanesinin virgülden sonra kaç basamak gösterileceğın belirlendiğı parametredir.
Malzeme Kart Browserında Tam Sayıları Ondalıkla Göster	Malzeme browserında stok miktar kolonlarında tam sayı olan miktarların ondalıklı gösterilip gösterilmeyeceğının belirlendiğı parametredir. Malzeme Kart Browserında Ondalık Basmak Sayısı parametresine girilen değere göre tam sayılar virgüllü gösterilir.
Ambar Fişi Tarihi /Zamanı Değıştirildiğinde Düzenleme Tarihi/Zamanı da Güncellensin	Ambar fişi tarihi/zamanı değıştirildiğinde, e-İrsaliye Bilgileri penceresindeki Düzenleme Tarihi alanının tarihinin /zamanının değışip değışmeyeceğının belirlendiğı parametredir.
Ambar Fişi Tarihi /Zamanı Değıştirildiğinde, Sevk Tarihi /Zamanı	Ambar fişi tarihi/zamanı değıştirildiğinde, e-İrsaliye Bilgileri penceresindeki Sevk Tarihi /Zamanının güncellenip güncellenmeyeceğının belirlendiğı parametredir. İşlem Yapılmayacak seçiminde Sevk Tarihi ve Zamanı alanları boş gelir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde, gelen uyarıya Tamam denirse sevk tarih/zamanı güncellenir, Vazgeç denirse alanlar boş gelir. Güncellenecek seçiminde Sevk Tarihi ve Zamanı alanlar da güncellenir.
Sayım Fazlası Fişlerinde Birim Fiyat Girilmemiş Satırlar Varsa	Sayım fişlerinde birim fiyat girilmemiş satırlar olduğunda ne yapılacağıının belirlendiğı parametredir. İşleme Devam Edilecek seçiminde fiş kaydedilir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde fişte birim fiyat girilmeyen satırlar olduğuna dair kullanıcı uyarılır. Kullanıcı seçimine göre kart kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde fişin kaydına izin verilmez.
Hareket Görmüş Malzeme Kartlarında Malzeme Kodu Değışikliğinde	Hareket görmüş malzemelerde malzeme kodu değıştirilmişse malzeme kartı kaydedilirken ne yapılacağıının belirlendiğı parametredir. İşleme Devam Edilecek seçiminde hareket görse dahi malzeme kodunda değışiklik yapılır. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde malzeme kartı kaydedilirken malzemenin işlem gördüğüne dair kullanıcı uyarılır. Kullanıcı seçimine göre kart kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde hareket gören malzemelerin kod değışikliğine izin verilmez.
Malzeme Virman İşleminde Miktar ve Aktarılabak Miktar Farklıysa	Malzeme virman işleminde miktar ve aktarılabak miktar farklı olduğunda kontrolün ne şekilde yapılacağıının belirlendiğı parametredir. İşleme Devam Edilecek seçiminde miktar ve aktarılabak miktar farklıysa işleme devam edilir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde virman işleminde miktar ve aktarılabak miktarın farklı olduğuna dair kullanıcı uyarılır. Kullanıcı seçimine göre kart kaydedilir. İşlem Durdurulacak seçiminde miktar ve aktarılabak miktar farklı olduğunda işlem durdurulur.
Malzeme Yönetimi Talep Fiş Aktarım Başlangıç Tarihi	Ambar fişi içerisine talep fiş aktarılırken gelen aktarım ekranındaki öndeğer tarihin belirlenmesi için kullanılan parametredir. Günün Tarihi, Haftanın İlk Günü, Ayın İlk Günü, Yılın İlk Günü ve 30 Gün Önce seçeneklerini içerir.

Ambar Fiş Giriş Ambar Statüsünü Otomatik Olarak Güncelle	<p>Öneri durumundaki ambar fişinin durumu değiştirildiğinde giriş ambar durumunun otomatik olarak değiştirilebilmesi için kullanılan parametredir.</p> <p>Evet seçiminde uyarı alınmadan giriş ambar statüsü güncellenir.</p>
Malzeme Hareket Aktarımında Aktarılmayacak İşlemler	Malzeme hareket aktarımında fiyat kartlarının aktarılıp aktarılmayacağını belirlediği parametredir.
Müşteriler /Tedarikçiler İçin Sipariş Oranı Kontrolü Yapılsın	Malzeme kartında bulunan Müşteriler/Tedarikçiler sekmesinde Sipariş Oranı kontrolü yapılıp yapılmayacağını belirlediği parametredir.
e-İrsaliye Tipinde Düzenlenen Ambar Fişleri Kendi Numaralama Şablonunu Kullansın	e-İrsaliye tipinde düzenlenen ambar fişlerinin kendi numaralama şablonunu kullanması isteniyorsa Evet seçimi yapılır.
Tanımlı alış fiyatı öndeğer gelecek fişler	Malzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı alış fiyatının otomatik gelmesi için fiş seçimi yapılır.
Tanımlı satış fiyatı öndeğer gelecek fişler	Malzeme fiş türlerine göre malzemeye ait tanımlı satış fiyatının otomatik gelmesi için fiş seçimi yapılır.