

Malzeme Yönetimi Öndeğer ve Parametreleri

Malzeme Yönetimi parametre ve öndeğerleri ile kart ve fişlere öndeğer olarak gelmesini istediğiniz bilgileri girebilir, yapılmasını istediğiniz kontrolleri ve yapılaş şekillerini kaydedebilirsiniz. Sistem Ayarları program bölümünde Öndeğerler ve Parametreler menüsündeki **Genel** altında yer alır.

Öndeğerler

Malzeme Yönetimi Öndeğerler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
Malzeme Kartı	
Kullanım Yeri	Malzeme/Malzeme sınıfının kullanılacağı program bölümlerini belirlemek için kullanılır. Burada yapılan seçimler malzeme/malzeme sınıf tanımlarında Kullanım yeri alanına aktarılır. Programda öndeğer olarak tüm seçenekler işaretlidir. Malzeme/malzeme sınıfı tanımının kullanılmayacağı seçenek yanındaki işaret fare ya da aralık tuşu ile kaldırılır.
İzleme Yöntemi	Seri/Lot izleme sisteminin kullanılması durumunda geriye doğru izlemenin hangi yöntemle yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Burada yapılan seçim malzeme/malzeme sınıfı kartlarındaki İzleme bölümüne öndeğer olarak aktarılır. Lot Numarası seçilirse malzeme/malzeme sınıfına ait giriş ve çıkış hareket satırlarında bir adet lot numarası verilir. Bu lot numarası fiş ve/veya faturada girişi ya da çıkışı yapılan tüm miktarlar için geçerlidir. Seri Numarası seçilirse malzeme/malzeme sınıfına ait her bir giriş veya çıkış hareketinin o satırdaki miktarı kadar seri numarası verilir.
Lot Büyüklüğü Bölünebilir	Lot büyüklüklerinin işlemlerde kullanım öndeğeridir. Hayır seçilirse işlem miktarı az bile olsa kullanılan lot numaraları başka bir işlemde kullanılamaz.
Stok Yeri Takibi Yapılacak	Stok yeri takibi öndeğeridir. Burada yapılan seçim malzeme/malzeme sınıfı tanımlarında seçenekler bölümüne öndeğer olarak aktarılır. Evet seçilirse malzeme ya da malzeme sınıfına ait yerleşim bilgileri girilmeden fiş kaydedilmez.
Raf Ömrü	Malzeme/malzeme sınıfı raf ömrü öndeğeridir. Gün olarak verilir. Burada girilen raf ömrü değeri malzeme/malzeme sınıfı tanımlarına öndeğer olarak aktarılır.
Birim Seti	Malzeme/Malzeme Sınıfı/Hizmet tanımlarına öndeğer olarak gelmesi istenen birim setidir. Burada seçilen birim seti malzeme/hizmet tanımlarına öndeğer olarak aktarılır. Gerekirse ilgili tanım üzerinde değiştirilebilir.

1. Maliyet Yöntemi	Malzeme maliyeti hesaplanırken kullanılacak yönteminin belirlendiği parametredir. Maliyet analiz raporları burada belirlenen maliyet yöntemine göre alınır. Girişlerin ortalaması, yalnızca girişler dikkate alınarak yapılan stok değerlendirme yöntemidir. Çıkışlarla ilgili herhangi bir işlem yapılmaz. Eldekilerin ortalaması (yürüyen ağırlıklı ortalama) maliyet yönteminde girişler yanında çıkış hareketleri de dikkate alınarak maliyetlendirme yapılır. Her mal alış ve satış işlemi yeni bir ortalama maliyet hesaplanır. Dönemsel ortalama maliyet yönteminde girişlerin ortalamasına göre birim maliyet hesaplanır ve dönem içindeki bütün çıkışlar bu birim maliyete göre maliyetlendirilir. Dönemsel ortalamanın girişlerin ortalamasından farkı ise şudur. Girişlerin ortalamasında bütün çıkışların maliyeti aynı değildir ve her çıkış o ana kadar yapılan tüm girişler dikkate alınarak maliyetlendirilir. FIFO maliyet yöntemine göre üretime verilen veya satılan malların işletmenin ambarına önce giren mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların son alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir. LIFO maliyet yönteminde firmada kullanılan veya satılan malların son alınan mallar olduğu varsayılır. Bu durumda dönem sonu stokların ilk alınan mallardan oluşacağı kabul edilmektedir. Fiziksel maliyet yöntemi, firmaların stok kartlarını lot ya da seri numaralarına göre izlemeleri halinde kullanabilecekleri bir yöntemdir. Bu yöntemde göre firmanın lot ya da seri numarasına göre izlenen stokları için birebir maliyet bulunur. İzleme yapılmayan malzemeler için FIFO yöntemine göre uygulama yapılır.
TRFS Maliyet Yöntemi	Malzeme maliyeti hesaplanırken kullanılan TRFS maliyet yöntemi öndeğeridir. Stok maliyet türleri bu parametre için de geçerlidir.
Satınalma/Satış /İade /Masraf / Perakende Satış /Perakende İade KDV Oranları (%)	Malzemeler için satınalma, satış, iade ya da perakende satış ve iade işlemlerinde geçerli olacak KDV oranı öndeğeridir. Burada verilen oran malzeme tanımına otomatik olarak gelir, gerekirse değiştirilebilir.
Muhasebe Bağlantı Grubu	Malzeme Tanımlarında yer alan muhasebe bağlantı grubu alanına öndeğer kayıt getirmek için kullanılır. Bu alandan Muhasebe Bağlantı Grupları - Malzeme Listesine ulaşılır ve Malzeme kartına öndeğer olarak gelmesi istenen kayıt seçilir.
Birim Seti	
Birim Kullanım Yeri	Birim setlerinin hangi işlemlerde kullanılacağını belirlediği öndeğerdir. Programda hepsi seçilidir ve tanımlı birim setleri her üç program bölümünde de kullanılabilir. Burada yapılacak seçim Malzeme/malzeme sınıfı tanımında birimler bölümüne öndeğer olarak aktarılır.

Birim-Bölünebilir	Birim kullanım şekli öndeğeridir. Evet seçilirse birim bölünerek kullanılabilir. Örneğin 1 kilo yerine 0.5 girilebilir. Burada yapılan seçim malzeme/malzeme sınıfı tanımında birim setleri satırındaki 'bölünebilir' alanına öndeğer olarak aktarılır.
Birim-Kullanım Koşulu	Birim kullanım koşulu öndeğeridir. Genel seçilirse tanımlı birimi tüm mal ve hizmet tanımlarına ait işlemlerde kullanılabilir. Mal/hizmet tanımına özel seçilirse birim yalnızca seçili olduğu mal ya da hizmet tanımına ait işlemlerde kullanılır.
Malzeme Organizasyonel Birim Kontrolleri	
Asgari Stok Seviyesi Kontrolü	Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile malzeme için malzeme tanımı kaydedilirken ambar bazında belirtilen asgari stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile asgari stok seviyesinin altına düşüldüğünde yapılacak kontrol şekli belirlenir. İşlem durdurulacak seçilirse, fiş/fatura satırlarında girilen miktarlar malzeme tanımında belirtilen asgari stok seviyesinin altına düşülüyorsa fiş kaydedilmeyecektir. Kullanıcı Uyarılacak seçilirse, fiş/fatura satırlarında girilen miktarlar malzeme tanımında belirtilen asgari stok seviyesinin altına düşülüyorsa fiş kaydedilirken program bir uyarı mesajı verir. Onay verilirse fiş kaydedilir.
Azami Stok Seviyesi Kontrolü	Fiş girişlerinde satırda yer alan stok miktarı ile malzeme için malzeme tanımı kaydedilirken ambar bazında belirlene azami stok seviyeleri karşılaştırılır. Bu parametre ile azami stok seviyesi aşıldığında yapılacak kontrol şekli öndeğeri belirlenir. İşlem durdurulacak seçilirse, fişteki stok miktarlarıyla azami stok seviyesinin altına düşülüyorsa fiş kaydedilmeyecektir.
Negatif Stok Seviyesi Kontrolü	Bazı firmalar çalışma şartlarından dolayı eldeki stok miktarını negatife düşürmektedir. Negatif seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir İşlem durdurulacak seçilirse, fişteki stok miktarlarıyla malzeme tanımında belirtilen negatif stok seviyesinin altına düşülüyorsa fiş kaydedilmeyecektir.
Güvenli Stok Seviyesi Kontrolü	Güvenli seviye kontrolünün ne şekilde yapılacağının belirlendiği parametredir. İşlem durdurulacak seçilirse, fişteki stok miktarlarıyla malzeme tanımında belirtilen güvenlik stok seviyesinin altına düşülüyorsa fiş kaydedilmeyecektir.
Yeniden Sipariş Verme Stok Seviyesi Kontrolü	Verilen sipariş fişleri kaydedilirken stok seviye kontrolünün yapılış şekli öndeğeridir. İşlem durdurulacak seçilirse, yeniden sipariş verme seviyesi fiili ya da gerçek stok toplamı ile karşılaştırılır. Stok toplamı yeniden sipariş verme seviyesinden büyük ise fiş kaydedilmez. Seviye kontrolünün hangi stok miktarı üzerinden yapılacağı ise Parametreler bölümünde Stok seviye kontrolleri seçeneği ile belirlenir.
Giriş /Çıkış Kontrolü	Malzeme için ambar giriş/çıkış kontrolü öndeğeridir. İşlem durdurulacak seçimi yapıldığında, fişteki ambar için giriş ya da çıkış kontrolü uygulanıyorsa fiş kaydedilmez. Burada yapılan seçim malzeme ambar parametrelerine öndeğer olarak aktarılır. Değişiklik malzeme üzerinde ambar parametreleri seçeneği ile kaydedilir.
ABC Kodu	ABC analizinde kullanılacak ABC kodu öndeğeridir.
Malzeme Hareketleri	

Muhasebe Fiş Türü (Ana Hesap Planı)	Malzeme/Hizmet tanımlarına öndeğer olarak aktarılabacak Ana Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve malzeme/hizmet tanımına ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
Muhasebe Fiş Türü (İkinci Hesap Planı)	Malzeme/Hizmet tanımına öndeğer olarak aktarılabacak İkinci Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve malzeme/hizmet tanımına ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
Muhasebe Fiş Türü (Üçüncü Hesap Planı)	Malzeme/Hizmet tanımına öndeğer olarak aktarılabacak Üçüncü Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve malzeme/hizmet tanımına ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
İşletmeden Giriş Fişi Muhasebe Fiş Türü (Ana Hesap Planı)	İşletmeden giriş fişi tanımlarına öndeğer olarak aktarılabacak Ana Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve giriş fişine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
İşletmeden Giriş Fişi Muhasebe Fiş Türü (İkinci Hesap Planı)	İşletmeden giriş fişi tanımlarına öndeğer olarak aktarılabacak İkinci Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve giriş fişine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
İşletmeden Giriş Fişi Muhasebe Fiş Türü (Üçüncü Hesap Planı)	İşletmeden giriş fişi tanımlarına öndeğer olarak aktarılabacak Üçüncü Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve giriş fişine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
İşletmeden Çıkış Fişi Muhasebe Fiş Türü (Ana Hesap Planı)	İşletmeden çıkış fişi tanımlarına öndeğer olarak aktarılabacak Ana Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve çıkış fişine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
İşletmeden Çıkış Fişi Muhasebe Fiş Türü (İkinci Hesap Planı)	İşletmeden çıkış fişi tanımlarına öndeğer olarak aktarılabacak İkinci Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve çıkış fişine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.

İşletmeden Çıkış Fişi Muhasebe Fiş Türü (Üçüncü Hesap Planı)	İşletmeden çıkış fişi tanımlarına öndeğer olarak aktarılabacak Üçüncü Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve çıkış fişine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
Devir Fişi Muhasebe Fiş Türü (Ana Hesap Planı)	Devir Fişlerine öndeğer olarak aktarılabacak Ana Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve devir fişlerine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
Devir Fişi Muhasebe Fiş Türü (İkinci Hesap Planı)	Devir Fişlerine öndeğer olarak aktarılabacak İkinci Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve devir fişlerine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
Devir Fişi Muhasebe Fiş Türü (Üçüncü Hesap Planı)	Devir Fişlerine öndeğer olarak aktarılabacak Üçüncü Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve devir fişlerine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
Maliyet Dağıtım Fişi Muhasebe Fiş Türü (Ana Hesap Planı)	Maliyet Dağıtım Fişlerine öndeğer olarak aktarılabacak Ana Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve maliyet fişlerine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
Maliyet Dağıtım Fişi Muhasebe Fiş Türü (İkinci Hesap Planı)	Maliyet Dağıtım Fişlerine öndeğer olarak aktarılabacak İkinci Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve maliyet fişlerine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.

Maliyet Dağıtım Fişi Muhasebe Fiş Türü (Üçüncü Hesap Planı)	Maliyet Dağıtım Fişlerine öndeğer olarak aktarılabacak Üçüncü Hesap Planı için geçerli olan muhasebe fiş türüdür. Kayıtlı muhasebe fiş türleri listelenir ve maliyet fişlerine ait işlemler için muhasebede oluşacak fiş türü seçilir.
Ambar Sayım İşlemi Durumu	Ambar sayım işlemleri sonucunda oluşacak fişin onay durum öndeğerinin belirlendiği parametredir. Oluşacak fiş Taslak ya da Onaylı durumunda oluşur.
Transfer Fişlerinde Giriş Ambar Durumu	Ambarlar arası işlemlerde giriş ambarı hareketi için oluşacak fişin durum öndeğeridir. Oluşacak fiş Planlanan ya da Gerçekleşti durumunda oluşur.
Stok Yeri Takibi Kontrolü	Stok yeri takibi kontrolünün yapılış şekli öndeğeridir. Ambar bazında seçilirse, malzemenin ambarın hangi bölümünde ya da hangi rafında bulunduğu izlenir.
Özellik Değeri Tekrarlanması	Malzeme özellik değerlerinin tekrarlanıp tekrarlanmayacağını belirlediği parametredir. Evet seçilmesi durumunda malzeme özelliğine verilen bir değer ikinci kez kullanılamaz. Kullanılması durumunda program uyarı verecektir.
Özellik Setleri Öndeğer Olarak Gelsin	Malzeme Özellik Seti Varyantlarına ait öndeğer bilgisidir. Evet olarak seçilmişse, Varyant eklenmek istendiğinde Özellik Set Atamaları içinde bulunan Öndeğer alanı seçili olan özellik seti bilgileri Malzeme Varyantları tanımına öndeğer olarak aktarılır.
Fiyat Endeksi Atama Türü	Malzeme giriş hareketlerine endeks atama işleminde kullanılacak öndeğerdir. Malzeme devir hızına göre seçiminin yapılması durumunda malzeme bazında devir hızı hesaplanarak fiş satırlarına endeks atanır. Endeks atama işlemi için Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alan Malzeme Ortalama Stokta Kalma Süresi Güncelleme seçeneği kullanılır. Stok girişine atanacak endeksin bulunması için Düzeltme yapılacak tarihten Ortalama Stokta Kalma Süresi kadar gün geriye gidilir ve bulunan tarihteki endeks malzeme girdi satırlarına topluca atanır. Bu işlemle muhasebeleşmiş malzeme fişlerinin satırları da endekslenir. İşlem sonunda bulunan değer malzeme kartı üzerinde yer alan Ortalama stokta kalma süresi alanına aktarılır.
Hızlı Üretim Fişleri Durumu	Hızlı üretim fişleri kayıt durumu öndeğeridir. Burada yapılan seçime göre fişler Taslak ya da Onaylı durumunda kaydedilir. Durum değişiklikleri hızlı üretim fişleri listesinden yapılır.
Fiyat Belirleme Penceresi Öndeğeri	Malzeme fişlerinin hareket satırlarında Birim Fiyat alanı üzerinden açılan Fiyat Belirleme ekranında yer alan seçeneklerin öndeğerini belirlemek için kullanılır.

Fiş Durumları	Malzeme fişleri kayıt durumunun fiş türlerine göre ayrı ayrı belirlendiği öndeğerdir. Burada yapılan seçime göre fişler Taslak, Onaylanmış ya da Muhasebe Onaylı durumunda kaydedilir. Durum değişiklikleri malzeme fişleri listesinden yapılır.
Muhasebe	
Enflasyon Düzeltme Tarihi	Enflasyon muhasebesinin kullanılması durumunda maliyetlendirme servisi dışında yapılan maliyetlendirme işlemlerinde dikkate alınacak düzeltme tarihidir.
Malzeme Organizasyonel Birim Parametreleri	
Fabrika Parametrelerindeki Temin Şekli	Malzeme fabrika parametrelerinde yer alan temin şekli öndeğerinin belirlendiği öndeğerdir. Üretimde kullanılacak malzemenin temin şekli öndeğerini belirtir. Temin şekli öndeğeri planlama işlemlerinde öneri hareketler oluşturulurken dikkate alınır. Burada belirtilen temin şekli öndeğeri malzeme tanımında gerekirse değiştirilebilir. Hepsi seçilirse, malzeme hem üretim hem de satınalma yolu ile temin edilebilir.
Fabrika Parametrelerindeki Lot Büyüklük Tipi	Malzeme fabrika parametrelerine öndeğer olarak gelecek lot büyüklük tipini belirtir. Üretimden girişlerde, otomatik olarak oluşturulan lot büyüklüklerini belirlemek için kullanılır. Üretim miktarı, üretimden giren miktar ne olursa olsun, üretimden giriş miktarı kadar malzemenin tek bir lot numarası altında toplanacağını belirtir. Sabit Büyüklük, Otomatik olarak oluşturulan lotların her birinin aynı ve sabit bir lot büyüklüğüne sahip olacağını belirtir. Burada belirtilen lot büyüklük tipi malzeme tanımında gerekirse değiştirilebilir.
Fabrika Parametrelerindeki Otomatik Malzeme Çekiş Tipi	Malzeme fabrika parametrelerinde yer alan Otomatik Malzeme Çekiş Tipi öndeğeridir. Üretim emriyle ilgili tüm fişler, Üretim emrinin serbest bırakılması sırasında, otomatik malzeme çekişi bilgisine göre program tarafından oluşturulur. Otomatik malzeme çekişi, emir başladığında ya da emir tamamlandığında seçilirse ilgili planlanan malzeme fişleri oluşturulur ancak ambar, sarf ve fire fişlerinin durumunun güncel olarak otomatik değiştirilme zamanı, parametrenin emir başladığında ya da emir tamamlandığında olmasına göre değişir. Emir başladığında seçildiğinde, planlanan durumundaki malzeme fişleri, emir (üretim ya da iş emri) devam ediyor konumuna geçtiğinde güncel statüsüne getirilir. Emir tamamlandı seçildiğinde ise ilgili fişlerin güncel statüsüne geçmeleri için bağlı oldukları emrin "tamamlandı" konumuna geçmesi gerekir. Çekiş tipi parametresi gerekirse malzeme tanımı üzerinde değiştirilebilir.
Fabrika Parametrelerindeki Otomatik Lot/Seri Belirleme Yöntemi	Malzeme fabrika parametrelerinde kaydedilen Lot/Seri belirleme yöntemi öndeğeridir. Üretim emrine bağlı olarak otomatik oluşturulacak sarf ve fire fişlerinde kullanılacak malzemelere ait seri /lot numaralarının hangi yöntemle göre seçileceğini belirtir.

Fabrika Parametrelerindeki Planlama Yöntemi	Malzeme fabrika parametrelerinde kaydedilen Planlama Yöntemi öndeğeridir. Planlama bölümünün kullanılması durumunda malzemenin seçilen fabrika için ana üretim çizelgelemesinde ya da malzeme ihtiyaç planlama işlemlerinde kullanılıp kullanılmayacağını belirtir. Ana Üretim Çizelgeleme seçeneği Malzeme ana üretim çizelgeleme (MPS) işlemlerinde kullanılacaksa işaretlenir. Malzeme İhtiyaç Planlama seçeneği Malzeme ihtiyaç planlaması (MİP) işlemlerinde kullanılacaksa işaretlenir.
Fabrika Parametrelerindeki Üretim Parti Büyüklük Türü	Malzeme fabrika parametrelerinde kaydedilen üretim parti büyüklük türü öndeğeridir. İhtiyaca göre seçiminde parti büyüklüğü ihtiyaç miktarına göre belirlenir. İhtiyaç miktarı bir parti kabul edilir ve karşılama buna göre yapılır. Sabit büyüklük seçiminde ise parti büyüklükleri sabit bir değer üzerinden işlem görecektir.
Fabrika Parametrelerindeki Satınalma Parti Büyüklük Türü	Malzeme fabrika parametrelerinde kaydedilen satınalma parti büyüklük türü öndeğeridir. İhtiyaca göre seçiminde parti büyüklüğü ihtiyaç miktarına göre belirlenir. İhtiyaç miktarı bir parti kabul edilir ve karşılama buna göre yapılır.

Parametreler

Malzeme Yönetimi Parametreler ile kaydedilen bilgiler şunlardır:

Alan	Açıklama
Malzeme Hareketleri	
Fiş Kaydedildiğinde Otomatik Yazdırılsın	Fiş basım şeklinin belirlendiği parametredir. Malzeme Yönetimi bölümünden kaydedilen fişleri kaydettikten hemen sonra yazıcıdan da almak için Evet seçeneği işaretlenir. Hayır seçiminde fişler ya tek tek ya da toplu basım seçeneği ile malzeme fişleri listesinde yer alan Yazdır seçeneği ile bastırılır.
Stok Seviye Kontrolleri	Yeniden sipariş verme stok seviye kontrollerinin ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. Fiili stok üzerinden yapılsın seçilirse yeniden sipariş verme kontrolü fiili stok üzerinden yapılır.

Malzeme Raf Ömrü Kontrolü Yapılsın	Malzemeler için raf ömrü kontrolü parametresidir. İşleme Devam edilecek seçiminde raf ömrü kontrolü yapılmaz ve fiş kaydedilir. Kullanıcı Uyarılacak seçiminde kullanıcı uyarılır ve Tamam cevabına göre malzeme çıkışına izin verilir. İşlem Durdurulacak seçiminde fiş kaydedilmez. Bir malzemenin son kullanma tarihi ile üretim tarihi arasında kalan süreye raf ömrü denir. Seri/Lot ve stok yeri ile izlenen malzemeler için özellikle üretimden giriş fişlerine öndeğer hesaplamak için kullanılır. Raf ömrü bilgisi gün, hafta, ay, yıl olarak verilir. Seri/lot ve stok yeri takibi yapılan malzemeler için, bu alanda verilen gün sayısı, giriş işlemlerinde önem taşır. Giriş işlemlerinde (ambar ve iade işlemleri hariç), seri/lot stok yeri takibi yapılan bir malzeme kullanıldığında, fiş tarihine tanım kartında verilen raf ömrü eklenerek hesaplama yapılır ve fişte girilen hareketin son kullanım tarihi alanına öndeğer olarak aktarılır.
Tarih Değişikliğinde Raporlama Para Birimi (RPB) Kuru Güncellen sin	Raporlama para birimi kurunun fiş tarihinin değiştirilmesi ile değiştirilip değiştirilmeyeceği bu parametre satırında belirlenir. Kuru güncellenecek seçilmesi durumunda, kayıtlı fişin tarihi değiştirildiğinde program tarafından, fiş tarihinin değiştirildiği ve raporlama para birimi kurunun yeni tarihe göre değiştirileceğini belirten uyarı mesajı verilir. Mesaja onay verilmesi durumunda yeni tarih için geçerli olan kur değeri üzerinden raporlama para birimi bilgileri güncellenir.
Malzeme Fiş Satırları Sıralaması	Malzeme fiş satırlarında farklı malzemelere ait hareketlerin yer alması durumunda, satırların ne şekilde sıralanacağını belirleyeceğiniz parametredir. Sıralanmayacak seçilirse, malzemeler fiş satırlarına kayıt sırasına göre yer alır. Koda göre sıralanacak seçilirse, fiş satırları malzemelerin kodlarına göre sıralanır.
Organizasyonel Birim Ambar İlişkisi Kontrolü Yapılsın	Organizasyonel birim ambar ilişki kontrolünün belirlendiği parametredir. Evet(Hiyerarşiye Göre Yapılsın) seçilir ise malzeme işlem kayıtları esnasında yapılacak organizasyonel birim ve ambar kontrolü, organizasyonel birim kırılımı altındaki ambarlara göre yapılır. Seçilen ambar organizasyonel birime ait değilse program uyarı verir. Evet(Eşleşmelere Göre Yapılsın) seçilir ise malzeme işlem kayıtları esnasında yapılacak olan organizasyonel birim ve ambar kontrolünde; organizasyonel birim kırılımı altındaki ambarların yanında, organizasyonel birime ait olmayan fakat Sistem İşletmeni program bölümünde birim tanımlarına eklenmiş farklı ambarlar arasından da seçim yapılması sağlanır.
Malzeme Seçim Ekranında Takım Malzemeler Listelensin	Takım malzemelerin fiş ve faturalardan ulaşılan malzeme seçim ekranlarında listelenip listelenmeyeceği bu parametre ile belirlenir.

Malzeme Çıkış İşlemlerinde Otomatik Seri/Lot Hareketleri Oluşturulacak	Çıkış işlemleri esnasında, seri/lot takibi yapılan malzemeler için otomatik seri/lot çıkış hareketi oluşturmak için kullanılan parametredir. Bu parametre Malzeme Yönetimi bölümünde sarf, fire ve ambar hareketlerinde geçerlidir. Satış bölümünde ise satış irsaliye ve faturalarında uygulanır. Evet seçiminin yapılması durumunda, fiş satırında miktar kolonuna bilgi girildiğinde satırdaki ana birim üzerinden otomatik seri/lot hareketleri oluşturulur. Birim değişikliği yapıldığında seri/lot çıkış hareketleri tekrar oluşturulacaktır. Otomatik seri/lot çıkış hareketi oluşturulurken; Çıkış tarih ve saati, Fabrika Parametreleri/Çıkış Hareketlerinde Lot/Seri Belirleme Yöntemi (LIFO/FIFO) ve Malzeme İzleme Yöntemi dikkate alınır. Çıkış işleminde kullanılabilecek olan giriş hareketleri ana birim cinsinden kalan miktarı 0'dan büyük olan çıkış ambarına girmiş hareketlerdir.
Malzeme Giriş Fişlerinde Genel Lot Numarası	Devir, Üretimden Giriş ve Tanımlı malzeme giriş fişi türündeki malzeme giriş fişlerine lot takibi yapılan malzemeler seçildiğinde genel lot numaralarının kullanım durumu bu parametre satırında belirlenir.
Gerçek Stok Hesabında	Gerçek stok hesaplanırken dikkate alınacak giriş ve çıkış miktarlarının belirlenmesinde kullanılır.
Fişlerde Seri/Lot /Stok Yeri Miktarı Değiştiğinde Otomatik Pencere Açılımı	Otomatik seri/lot/yerleşim yeri giriş penceresinin fişlerde yapılan işleme göre otomatik olarak açılması isteniyorsa bu parametre satırında Evet seçiminin yapılması gerekir.
Fişlerde Seri/Lot /Stok Yeri Takibinde Miktar Kontrolü	İzleme yapılan malzemelere ait seri/lot/yerleşim bilgilerinde miktar belirtilmediğinde kontrolün ne şekilde yapılacağı bu parametre ile belirlenir. İşlem durdurulacak seçiminde miktar girilmeden fiş kaydedilmez.
Malzeme Hareketlerinde 2. Birim Gösterilsin	Malzeme hareketlerinde 2. Birimin gösterim parametresidir.
Taslak Fiş Kaydında Stok Seviye Kontrolleri	Taslak fişlerin kaydı sırasında stok seviye kontrolü parametresidir.

Alternatif Malzeme Önceliğe Göre Uygulansın	Alternatif malzeme seçiminin önceliğe göre mi kullanıcı seçimine göre mi yapılacağının belirlendiği parametredir. Evet seçilirse, malzeme üzerinde tanımlı olan alternatif malzemeler öncelik sırasına göre otomatik olarak fiş/faturaya aktarılır. Hayır seçilmesi durumunda alternatif malzeme seçimini kullanıcı yapar. Fiş/fatura satırı üzerinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan "Alternatif Malzemeyi Uygula" seçeneği ile ekranda alternatif malzemelerin listesi açılır ve kullanıcı seçimini yapar.
Malzeme Yazdır Rapor	
Malzeme Fiş Satırları	Fiş ya da faturada aynı malzemeye ait birden fazla satırın olması durumunda fiş satırlarının ne şekilde yazdırılacağı bu parametre ile belirlenir. Birleştirilecek seçilirse aynı malzemeye ait satırlar birleştirilir ve tek bir satır olarak yazdırılır.
Malzeme Sınıfı Detay Satırları	Fiş basımlarında malzeme sınıflarına ait alt malzemelerin bastırılıp bastırılmayacağı bu parametre satırında belirlenir.
Malzeme Sınıfı Detay Tekrarı	Fiş ve faturalarda malzeme sınıfı türündeki satırlarda detay malzemelerin birden fazla kullanılmasına imkan veren parametredir. Hayır seçilirse aynı malzeme birden fazla satıra seçilemez. Program kullanıcıyı aynı malzemenin daha önce kullanıldığını belirten mesajla uyacaktır.
Maliyetlendirme İşlemi	
Gün İçerisinde Önce Girişler Dikkate Alınsın	Maliyetlendirme servisi çalıştırıldığında, gün içinde yapılan işlemler sonucunda saat bilgisinden dolayı negatife düşme söz konusu olabilir. Bunun için önce girişlerin dikkate alınması önemlidir. Bu filtre satırında Evet seçiminin yapılması durumunda gün içi hareketlerde önce girişler dikkate alınır.
Sayım Fazlası Fişine Maliyet Ataması	Sayım Fazlası Fişi'ne maliyet atamasının hangi araç ile yapılacağının belirlendiği parametredir. Maliyetlendirme Servisi İle Yapılsın ve Birim Fiyat Üzerinden Yapılsın seçeneklerini içerir.
Hızlı Üretimde Sarf/Fire Fişlerinde Var Olan Maliyeti Kullan	Hızlı üretim sonucu oluşan Üretimden Giriş Fişleri için maliyet hesaplaması yaparken, Sarf ve Fire fişlerindeki maliyetlerin mi kullanılacağının yoksa onlar için de maliyetlendirme servisinin mi çalışacağının belirlendiği parametredir.
Malzeme Sayım İşlemi	
Tolerans Tipi	Ambar sayım işlemlerinde tolerans tipinin belirlendiği parametredir. Sayısal değer ya da yüzde değer seçeneklerinde birisinin seçilmesi durumunda tolerans değeri, Sayım İşleminde Tolerans Değeri parametre satırında belirtilir.
Tolerans Değeri	Ambar sayım işlemi tolerans değerinin belirlendiği parametredir. Sayım işlemlerinde tolerans tipi parametresinde sayısal ya da yüzde değer seçimi yapılmışsa, bu parametre ile yüzde ya da sayısal değer olarak sayım işlemi tolerans değeri kaydedilir.

Malzeme Organizasyonel Birim Parametreleri	
Fabrika Parametrelerindeki Fabrika Sorgulama Tipi	Malzeme fabrika parametrelerinde fabrika sorgusunda işyerlerinin seçimli olarak mı yoksa tümünün gelip gelmeyeceğini belirten parametredir.
Transfer Fişi Giriş Ambarları	Transfer fişlerinde giriş ambarları için hangi ambarların listeleneceğinin belirlendiği parametredir. "Tüm Ambarlar Listelensin" seçili ise ilgili alanda, sistemde kayıtlı tüm ambarlar listelenir. Tanımlı Ambarlar Listelensin seçili ise Sistem Ayarları program bölümü Tanımlar Ticari Sistem menüsü altında bulunan Malzeme Transfer Fişi Giriş Ambarları seçeneği ile tanımlanmış ambarlar listelenir.
Muhasebe Fişlerine Gelecek Satır Açıklamaları – Malzeme Fişleri	Malzeme fişleri için oluşacak muhasebe fişlerine gelen satır açıklamaları için sıralamanın belirlenmesini sağlayan parametredir.
Fiş Türleri	
Malzeme Fiş Türleri Muhasebe Fiş Türü Zorunluluğu (Ana Hesap Planı)	Malzeme fişleri için ana hesap planı muhasebe fiş türü zorunluluğu kontrolünün yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde, malzeme fiş türleri için muhasebe fiş türü seçilmemişse muhasebe fiş türünün belirlenmesi için uyarı alınır.
Malzeme Fiş Türleri Muhasebe Fiş Türü Zorunluluğu (İkinci Hesap Planı)	Malzeme fişleri için ikinci hesap planı muhasebe fiş türü zorunluluğu kontrolünün yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde, malzeme fiş türleri için muhasebe fiş türü seçilmemişse muhasebe fiş türünün belirlenmesi için uyarı alınır.
Malzeme Fiş Türleri Muhasebe Fiş Türü Zorunluluğu (Üçüncü Hesap Planı)	Malzeme fişleri için üçüncü hesap planı muhasebe fiş türü zorunluluğu kontrolünün yapılıp yapılmayacağının belirlendiği parametredir. Evet seçiminde, malzeme fiş türleri için muhasebe fiş türü seçilmemişse muhasebe fiş türünün belirlenmesi için uyarı alınır.
Diğer	
Hiyerarşi Kodu Atama Yöntemi	Malzeme hiyerarşi kodlarının hangi yönteme göre verileceği bu parametre satırında belirlenir. Kayıt Sırasına Göre seçiminde hiyerarşi kodları kayıt sırası dikkate alınarak atanır. Koda Göre Seçiminde ise malzeme kayıt kodu esas alınarak hiyerarşi kodu verilir. Kullanma seçiminde malzemeler hiyerarşi koduna göre sıralanmaz ve "Hiyerarşi Kodu Düzenle" işlemi F9 menüsünde görüntülenemez.

