

Ambar Sayımı

Satınalma iade işlemleri, satıştan iadeler ve fireler sonucunda elde bulunan mal sayısı ile satınalma ve satış işlemlerinden sonra elde bulunan mal sayısı çakışmayabilir. Bu nedenle belirli aralıklarla mal sayımı yapılır. Elde bulunan miktarla işlemler sonucundaki miktar karşılaştırılır. Ambar sayımları sonucu elde edilen bilgiler malzeme fiş türlerinden; Sayım Eksiği Fişi ve Sayımı Fazlası Fişi seçenekleri ile kaydedilir. Ambar sayımına ilişkin bilgiler İşlemler menüsü altında yer alan **Ambar Sayımı** seçeneği ile toplu olarak da kaydedilir. Sayım eksikliği ve sayım fazlasına ilişkin bilgileri içeren fişler program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Ambar sayımı seçeneği ile elle sayımı yapılan malzemelere ait bilgiler toplu olarak ve belirlenecek koşullara göre tablo üzerinden kaydedilir, sayım fazlası ve sayım eksikliği fişleri program tarafından otomatik olarak oluşturulur.

Ambar sayımı seçeneği Malzeme Yönetimi program bölümünde İşlemler menüsü altında yer alır. Sayım için geçerli olacak koşullar ambar sayımı filtre seçenekleri ile belirlenir. Ambar sayımı ile belirli bir tarihte ambarlardaki malzemelerin sayısı malzeme özellikleri ve maliyet türü seçilerek kaydedilir. Sayım işlemine ait fişler, **Fiş Oluştur** seçeneği ile otomatik olarak oluşturulur.

Ambar sayımı filtre satırlarında istenen koşullar belirlendikten sonra sayım işlemine ait bilgilerin kaydedileceği tablo açılır. Tablonun sol tarafında tanımlı ambarlar yer alır. Sayım işleminin yapılacağı ambar seçildiğinde, ambardaki malzemeler ana birim, fiili stok ve maliyet bilgileri ile listelenir.

Kullanıcı tarafından elle girilecek sayım sonucu bulunan miktar Sayım Miktarı alanına kaydedilir. İşlemler sonucu oluşan fiili stok miktarı ile girilen sayım miktarı karşılaştırılır. Böylece malzemenin o ambardaki fazla ya da eksik miktarı bulunur. Bulunan miktar fazla/eksik kolonunda görüntülenir.

Sayım eksikliği ve sayım fazlası ile ilgili fişler **Fiş Oluştur** tuşu tıklanarak oluşturulur. Seçilen tablo satırındaki sayım durumuna göre sayım eksikliği ya da sayım fazlası fişi açılır. Fiş üzerinde gerekli inceleme ve değişiklikler yapılarak kaydedilir.

Ambar Sayımı Filtreleri

Ambar sayım bilgilerinin hangi ambarlar için girileceği, sayım tarihi ve maliyet türü ambar filtreleri penceresinde ilgili filtre satırlarında belirtilir. Ambar sayımı filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Sayım Tarihi	Tarih girişi
Malzeme Türü	Ticari Mal/Karma Koli/Depozitolu Mal/Sabit Kıymet/Hammadde/Yarı Mamul/Mamul /Tüketim Malı
Malzeme Statüsü	Kullanımda/Kullanım Dışı
Malzeme Kodu	Grup/Aralık
Malzeme Açıklaması	Grup/Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup/Aralık
Malzeme Yetki Kodu	Grup/Aralık
Malzeme Grup Kodu	Grup/Aralık
Malzeme Üretici Kodu	Grup/Aralık
Malzeme Özel Kodu	Grup/Aralık
Malzeme Özel Kodu2	Grup/Aralık
Malzeme Özel Kodu3	Grup/Aralık
Malzeme Özel Kodu4	Grup/Aralık

Malzeme Özel Kodu5	Grup/Aralık
Üst Malzeme Sınıfı Kodu	Grup/Aralık
Malzeme Özellikleri	Özellik Kodu/Özellik Değerleri
İşyeri Numarası	Tanımlı işyerleri
Bölüm Numarası	Tanımlı bölümler
Fabrika Numarası	Tanımlı fabrikalar
Ambar Numarası	Tanımlı ambarlar
Bölüm Öndeğeri	Tanımlı bölümler
Maliyet Türü	Envanter Maliyeti/Son Satınalma Fiyatı/Son Satınalma Fiyatı (Net)/Son Satış Fiyatı /Son Satış Fiyatı (Net)/Birim Fiyat Atanmayacak
Fiş Kontrolü	Yapılacak/Yapılmayacak
Varyantlı İşareti	Evet/Hayır
Varyant Kodu	Grup/Aralık
Varyant Açıklaması	Grup/Aralık
Varyant Özel Kodu	Grup/Aralık
Fiili Stok Miktarı 0 (Sıfır) Olan Kayıtlar	Listelensin/Listelenmesin
Hareket Görmeyen Malzemeler	Listelensin/Listelenmesin

Ambar Sayımında Miktarı Sıfır Olan Malzemelerin Listelenmesi

Ambar sayım işlemlerinde miktarı sıfır olan malzemelerin listelenmesi de mümkündür. Bunun için **Fiili Stok 0 Olan Kayıtlar** filtre satırında Listelensin seçiminin yapılması gerekir.

Çıkış Fişlerine Dağıtım

Çıkış fişlerine dağıtım işlemi ile stok sayımı sırasında olması gereken stok miktarı ile sayılan stok miktarı arasındaki farklar sistemde var olan çıkış fişlerine dağıtılır.

Miktarsal fazlalık veya eksikliklerin fişlere ne şekilde dağıtılacağı "Çıkış Fişlerine Dağıt" filtre satırlarında belirlenir. Çıkış fişlerine dağıtım filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Fiş Türü	Fire Fişi/Sarf Fişi
Üretim Bağlantısı Seçenekleri	Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt/Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt
Dağıtım Parametreleri	Fiş Satışına Göre/Miktarsal Ağırlığa Göre
Fiş Tarihi	Başlangıç/Bitiş
Malzeme Kodu	Grup/Aralık

Fiş Türü fitresi, farkların hangi fişlere dağıtılacağını belirlediği filtredir. Farklar Sarf ya da Fire Fişleri'ne dağıtılabilir.

Üretim Bağlantısı filtre satırında dağıtım yapılacak fişlerin üretim bağlantı durumları dikkate alınır. Üretim bağlantısı filtre satırı seçenekleri şunlardır; Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt ve Üretim Bağlantısız Fişlere Dağıt.

Üretim Bağlantılı Fişlere Dağıt seçildiğinde oluşan farklar üretim bağlantılı Sarf ve Fire Fişleri'ne dağıtılır.

Dağıtım Parametreleri filtresi, farkların dağıtım şeklinin belirlendiği filtredir. Dağıtım parametreleri filtre seçenekleri şunlardır; Fiş Sayısına Göre ve Miktersal Ağırlığa Göre.

Miktarsal Ağırlığa Göre seçiminde fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan seçimlere uygun fişlerde ortaya çıkan fark malzeme miktarı toplamına bölünerek bir dağıtım oranı bulunur. Bu orana göre dağıtım yapılır.

Fiş Sayısına Göre seçiminde ise ortaya çıkan fark fiş türü ve üretim bağlantısı filtrelerinde yapılan seçimlere uygun fiş sayısına bölünür ve dağıtım sabiti elde edilir.

Fiş Tarihi filtresinde dağıtım yapılacak fişler için tarih aralığı verilir ve dağıtım o tarih aralığındaki fişlere yapılır.

Malzeme Kodu filtre satırında ise, stok miktarında fark oluşan malzemeler arasından hangisinin ya da hangilerinin dağıtılacağı seçilir.

Çıkış işlemine dağıtım işleminde, dağıtım yapılacak fişlerin muhasebeleştirilmemiş olması ve kapatılmamış döneme ait olması gerekir.

Excel'e Kopyalama Özelliği

Ambar sayım ekranını Excel'e kopyalayabilir, sayım bilgilerini değiştirildikten sonra, ilgili veriyi tekrar sayım ekranına yapıştırabilirsiniz. Bunun için iki yol izlenebilir. "Shift-Tab" tuşları aynı anda basılıyken Mouse yardımıyla ambar sayım penceresi seçilir, "ctrl-c" ve "ctrl-v" tuşları kullanılarak ambar sayım penceresindeki bilgi kolonlar halinde Excel'e kopyalanır. Gerekli değişiklikler yapıldıktan sonra "ctrl-c" ve "ctrl-v" tuşları ile sayım verileri tekrar ambar sayım ekranına yapıştırılır. Ambar sayım ekranı Excel **dosyasına** ekranın sol alt köşesinde bulunan Excel simgesi tıklanarak da kopyalanabilir. Bu simgeyi tıklandığında, Veri Aktarım Sihirbazı açılır. Aktarılmak istenen kolonlar işaretlenir ve belirtilen dosyaya veri aktarımı yapılır.