

Seri Parametreleri

Seri Parametreleri, Lojistik - Satış Bölümü'nde, "Kayıt/Stok" menüsünün altında yer alır. Seri Parametreleri, seri uygulamasında sektörler göre farklı seçeneklerin belirlenmesi ve düzenli bir seri takibinin yapılması için kullanılacak parametrelerden oluşan bölümdür.

Seri Parametreleri, Yardımcı Programlar Kayıt [Şirket-Şube Parametre Kayıtları](#) "Seri Takibi Yapılsın" parametresinin işaretlenmesi ile aktif hale gelir. İşaretlenmediğinde ekranda pasif olarak görüntülenir.



Seri uygulamasının ne şekilde kullanılacağı, seçilecek parametreler ile belirlenir.

Seri Parametreleri ekranı [Genel](#) ve [Otomatik Seri](#) sekmesinden oluşur.

Genel

Seri Parametreleri ekranı Genel sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:



Seri Parametreleri Ekranı	
Seri Stok Bazında Tek Olsun	Serilerin stok bazında tek olması için kullanılan parametredir.
Seri Girişinde Kullanılacak Opsiyonel Sahalar	Seçilen sahaların "Seri Girişi" ekranında kullanılması için işaretlenmesi gereken parametre alanıdır. Miktar-2, Seri No-3, Açıklama-3, Son Kullanma Tarihi, Seri No-4, Açıklama-4 seçeneklerinden oluşur.
Tarihsel Seri Bakiye Kontrolü Yapılsın	"Seri Takibi" ekranındaki seri rehberinde, seri bakiye bilgilerinin belge tarihine göre hesaplanması ve "FIFO Çıkış Seri" butonunun girilen belge tarihine göre tarihsel bakiye kontrolü yaparak çalışması için kullanılan parametredir.
Seri Takibi Ekranında Seri Girişi Zorunlu Olsun	"Seri Takibi" ekranında, girilen seri miktarı "0" olduğunda ekranın kapanmasını engelleyerek, seri girişini zorunlu tutan parametredir.
Miktarsız Kalem İçin Seri Girişi Yapılsın	Fatura belgelerinde miktar "0" girildiğinde de "Seri Takibi" ekranının açılmasını sağlayan parametredir.
İade Tipli Girişlerde Seri Girişi Yapılsın	"Girişlerde Seri Takibi" parametresi işaretli değilken, iade tipli alış faturasında seri ekranının açılmasını sağlayan parametredir.
İş Emri Reçetesinde Seri Girişi Yapılsın	İş emri reçetesinde sarf edilecek bileşenler için seri girişinin yapılmasını sağlayan parametredir.
Seri Rehberinden Miktar Bilgisi 1 Olarak Alınsın	Seri rehberinden seçilen serili stokların miktarı seri ekranına 1 olarak aktarılması için kullanılan parametredir. Seri miktarının birden fazla ayrı seriden kullanılması durumunda, seri miktarlarını "0" olarak düzeltip miktar girilmesi sürecinde kolaylık sağlar.
FIFO Seri İçin Sıralama Kriteri	"Seri Takibi" ekranındaki FIFO çıkış seri işleminde serilerin seçili değere göre sıralanarak ekrana getirilmesi için kullanılan parametre alanıdır. Alanın sağ tarafında yer alan aşağı ok butonu ile seçenekler arasından seçim yapılır.
FIFO Seri İçin Proje Kodu Kontrol Edilsin	FIFO çıkış seri işleminde, hareketteki proje kodu kontrol edilerek ekrana ilgili proje koduna ait serilerin sıralanarak getirilmesi için kullanılan parametredir.
Son Kullanma Tarihi Risk Süresine Göre Hesaplınsın	Giriş tipli seri hareketleri için son kullanma tarihi (SKT) bilgisinin, stok kartındaki risk süresi ve zaman birimine göre otomatik hesaplanması için kullanılan parametredir. Seri girişinde SKT'nin, belge tarihi+risk süresi kadar hesaplanıp otomatik doldurulmasını sağlar.
Hesaplanan Son Kullanma Tarihi Değiştirilemesin	Kullanıcıların SKT'yi değiştirememesi için kullanılan parametredir.

 Tam am	Girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur.
 İptal	Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

Otomatik Seri

Seri Parametreleri ekranı Otomatik Seri sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Seri Parametreleri Ekranı	
Seri Ürün Bazında Tek Olsun	Sadece stok giriş hareketlerinde baz alınır. Seri numaralarının her bir stok kartı bazında tek (tekrarsız) olması istendiği durumlarda işaretlenmesi gereken parametredir. Böylece, stok girişlerinde girilen seri numarasının daha önce girilip girilmediği kontrol edilir ve girilmişse aynı serinin girişine izin verilmez. Parametrenin işaretlenmemesi durumunda, aynı seriden birden fazla girişe izin verilir.
Seri Kodu Girişler İçin Otomatik Hesaplınsın	Diğer parametrelere verilecek yanıtlara göre, Stok Hareket Kayıtlarından elle (manuel), Fatura /Üretim Modülünden otomatik yapılacak stok girişlerinde seri numarasının program tarafından otomatik hesaplanmasını sağlayan parametredir. Parametre işaretlendiğinde Stok Hareket Kayıtları, Üretim ve Fatura Modülünden yapılan girişlerde, açılan seri penceresinde en az 1 adet (stok kartı seri parametrelerine bağlı olarak değişir) seri otomatik hesaplanarak gelir. Stok Kayıt Stok Kartı Kayıtları Seri Takibi "Miktar Kadar Seri Sorulsun" parametresi işaretlendiğinde, stok girişlerinde girilen miktar kadar seri otomatik hesaplanır. İşaretlenmediğinde, girilen miktar için 1 adet seri hesaplanır ve istendiğinde bu seriye ait miktar düzeltilip, kalan miktarlar için elle seri girilmesine izin verilir. "Seri Kodu Girişler İçin Otomatik Hesaplınsın" parametresi işaretlenmediğinde, stok kartlarında ayrıca sorgulanan otomatik hesaplama yapılmaz. Bazı kartlarda otomatik hesaplama, bazı kartlarda ise elle (manuel) seri girişi yapılacak ise, bu parametrenin işaretlenmesi ve ayrımın kartlar bazında yapılması tavsiye edilir.
Seri Kodu Çıkışlar İçin Otomatik Hesaplınsın	Diğer parametrelere verilecek yanıtlara göre, Stok Hareket Kayıtlarından elle (manuel), Fatura /Üretim Modülünden otomatik yapılacak stok çıkışlarında seri numarasının program tarafından otomatik hesaplanmasını sağlayan parametredir. Parametre işaretlendiğinde Stok Hareket Kayıtları, Üretim ve Fatura Modülünden yapılan çıkışlarda, açılan seri penceresinde en az 1 adet (stok kartı seri parametrelerine bağlı olarak değişir) seri otomatik hesaplanarak gelir. Stok Kayıt Stok Kartı Kayıtları Seri Takibi "Miktar Kadar Seri Sorulsun" parametresi işaretlendiğinde, stok çıkışlarında girilen miktar kadar seri otomatik hesaplanır. İşaretlenmediğinde, çıkılan miktar için 1 adet seri hesaplanır ve istendiğinde bu seriye ait miktar düzeltilip, kalan miktarlar için elle seri girilmesine izin verilir. Stok Kayıt Stok Kartı Kayıtları Seri Takibi "Bakiye Kontrolü Yapılsın" parametresi işaretlendiğinde, çıkışlarda otomatik seri hesaplanmaz. "Seri Kodu Girişler İçin Otomatik Hesaplınsın" parametresi işaretlenmediğinde, stok kartlarında ayrıca sorgulanan otomatik hesaplama yapılmaz. Bazı kartlarda otomatik hesaplama, bazı kartlarda ise elle (manuel) seri çıkışı yapılacak ise, bu parametrenin işaretlenmesi ve ayrımın kartlar bazında yapılması tavsiye edilir.

Stok Kodu Başlangıç Değer Kabul Edilsin	"Seri Kodu Girişler/Çıkışlar İçin Otomatik Hesaplınsın" parametrelerinden herhangi biri işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Parametre işaretlendiğinde, otomatik hesaplanan seri kodunun başına ilgili stokun kodu eklenir. Örneğin: "CEPTEL" koduna sahip bir stok için seri hesaplandığında, oluşan seri "CEPTEL1" gibidir.
Seri Numarasında Yıl Bilgisi Olsun	"Seri Kodu Girişler/Çıkışlar İçin Otomatik Hesaplınsın" parametrelerinden herhangi biri işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Parametre işaretlendiğinde, otomatik hesaplanacak seri numarasının içinde, yıl bilgisinin de bulunması sağlanır. Örneğin: "CEPTEL" koduna sahip bir stok için seri hesaplandığında, oluşan seri "CEPTEL20011" gibidir.
Seri Numarasında Ay Bilgisi Olsun	"Seri Kodu Girişler/Çıkışlar İçin Otomatik Hesaplınsın" parametrelerinden herhangi biri işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Parametre işaretlendiğinde, otomatik hesaplanacak seri numarasının içinde, yıl bilgisinin de bulunması sağlanır. Örneğin: "CEPTEL" koduna sahip bir stok için seri hesaplandığında, oluşan seri "CEPTEL2001101" gibidir.
Seri Numarasında Gün Bilgisi Olsun	"Seri Kodu Girişler/Çıkışlar İçin Otomatik Hesaplınsın" parametrelerinden herhangi biri işaretlendiğinde aktif hale gelen parametredir. Parametre işaretlendiğinde, otomatik hesaplanacak seri numarasının içinde, yıl bilgisinin de bulunması sağlanır. Örneğin: "CEPTEL" koduna sahip bir stok için seri hesaplandığında, oluşan seri "CEPTEL200110261" gibidir.
Seri Numarası Uzunluğu	"Seri Kodu Girişler/Çıkışlar İçin Otomatik Hesaplınsın" parametrelerinden herhangi biri işaretlendiğinde aktif hale gelen alandır. Otomatik hesaplanacak seri numaraları için, en fazla girilecek uzunluk belirlenir. Burada belirlenen uzunluk kadar seri numarası oluşturulur.
 Tamam	Girilen bilgilerin onaylanması için kullanılan butondur.
 İptal	Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.