

Malzeme Hiyerarşı Kodları

Malzeme hiyerarşı kodları, malzeme sınıflarını ve bu sınıflar altında yer alan alt malzemeleri hiyerarşı kodu vererek gruplamak için kullanılır. Hiyerarşı kodları program tarafından otomatik olarak verilir. Malzemeler için hiyerarşı kodları verme yöntemi Sistem Ayarları program bölümünde Malzeme Yönetimi Parametreleri ile belirlenir.

Parametreler-Diğer menüsü altında yer alan Hiyerarşı Kodu Atama Yöntemi parametresi seçenekleri; Kullanma, Koda Göre ve Kayıt Sırasına Göre seçeneklerini içerir.

Hiyerarşı Kodu Atama Yöntemi **Kullanma** seçiminde malzemeler hiyerarşı koduna göre sıralanmaz ve Hiyerarşı Kodu Düzenle işlemi F9 menüsünde görüntülenemez.

Hiyerarşı Kodu Atama Yöntemi **Kayıt Sırasına Göre** seçiminde malzeme kayıt sırası dikkate alınarak hiyerarşı kodu verilir.

Hiyerarşı Kodu Atama Yöntemi **Malzeme Koduna** göre seçiminde malzeme kodu esas alınır ve hiyerarşı kodu buna göre verilir.

Hiyerarşı kodu bilgisi malzemeler ve malzeme sınıfları listelerinde bir kolon olarak yer alır.

Hiyerarşı kodları seçilen yönteme göre program tarafından oluşturulur. Sistem Ayarları bölümünde yapılan seçime göre malzemeleri hiyerarşı kodlarına göre sıralamak için sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Hiyerarşı Kodu Düzenle** seçeneği kullanılır. Hiyerarşı kodlarının düzenleneceğini belirten mesaj ekrana gelir. Evet seçiminin yapılması durumunda hiyerarşı kodu kullanım yöntemine göre malzemeler kayıt sırası ya da malzeme kodu esas alınarak listelenir.