

Malzeme / Malzeme Sınıfı Ambar Parametrelerinin Güncellenmesi

Malzeme/malzeme sınıfı ambar parametrelerini, belirlenecek filtre koşullarında toplu olarak güncellemek mümkündür. Bunun için malzeme/malzeme sınıfı listesinde F9-sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Ambar Parametreleri Güncelle** seçeneği kullanılır.

Güncelleme için geçerli olacak koşullar ambar parametreleri güncelleme filtre satırlarında belirlenir. Malzeme ambar parametrelerini güncelleme filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Varyantlar Güncellenecek	Evet/Hayır
Ambarlar	Tanımlı ambarlar
Asgari Stok Seviyesi	Miktar girişi
Azami Stok Seviyesi	Miktar girişi
Güvenli Stok Seviyesi	Miktar girişi
ABC Kodu	A/B/C
Giriş Kontrolü	İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak
Çıkış Kontrolü	İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak
Asgari Stok Seviyesi Kontrolü	İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak
Azami Stok Seviyesi Kontrolü	İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak
Güvenli Stok Seviyesi Kontrolü	İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak
Negatif Stok Seviyesi Kontrolü	İşleme Devam Edilecek/Kullanıcı Uyarılacak/İşlem Durdurulacak

Filtre satırlarında yapılan koşul belirleme işleminden sonra seçilen malzemelerin filtrede belirtilen ambarlarının parametre bilgileri varsa güncellenir yoksa eklenir.