

Malzeme Virmanı

Malzemeler arası miktar/stok aktarımı için ve/veya farklı bir amaç için alınmış malzemelerin bir kısmı veya tamamı sabit kıymet olarak kullanılmak istendiğinde, malzemeler arası aktarım yapılarak malzemelerin sabit kıymet olarak kullanıma alınması için kullanılır. Virmana söz konusu malzemeler arasında giriş-çıkış işlemi gerçekleştirilerek malzemelerin stok durumları etkilenir ve malzemeler arası bir stok aktarımı sağlanmış olur.

Malzeme Virmanı seçeneği Stok bölümü-İşlemler menüsü altında yer alır. Malzeme Virmanı penceresinin üst kısmında yer alan Tarih ve Saat alanlarından, oluşacak fişlerin tarihini ve saatini belirlemek amacıyla tarih ve zaman bilgileri kaydedilir. Tüketilecek ve aktarım yapılacak malzemelerin işyeri ve ambar bilgileri de yine üst bölümdeki alanlardan kaydedilir.

Malzeme Kodu/Açıklaması: Tüketilecek malzemenin belirlendiği alanlardır. Her iki alandan da kayıtlı malzeme tanımları listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

Varyant Kodu/Açıklaması: Tüketilecek malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alanlardır. Her iki alandan da "üç nokta" simgesi tıklanarak malzemeye ait varyant tanımları listelenir ve işlem görecekt varyant seçilir.

Miktar: Tüketilecek malzemenin miktarıdır.

Birim: Tüketilecek malzemenin hangi birim üzerinden işlem göreceği belirlenir.

Ambar: Tüketilecek malzemenin çıkışının yapıldığı ambar bilgisidir.

Aktarılabak Malzeme Kodu/Açıklaması: Aktarım yapılacak malzemenin belirlendiği alanlardır. Her iki alandan da kayıtlı malzeme tanımları listelenir ve ilgili malzeme seçilir.

Aktarılabak Varyant Kodu/Açıklaması: Aktarım yapılacak malzemenin varyantlı olması durumunda, malzeme varyantının seçildiği alanlardır. Her iki alandan da "..." simgesi tıklanarak malzemeye ait varyant tanımları listelenir ve işlem görecekt varyant seçilir.

Aktarılabak Miktar: Aktarım yapılacak malzemenin miktarıdır.

Aktarılabak Birim: Aktarım yapılacak malzeme birimidir.

Aktarılabak Ambar: Malzemenin aktarılabacağı ambar bilgisidir.

Gerekli bilgi girildikten sonra **Aktar** düğmesi kullanılarak tüketilecek malzemeler için sarf fişi; aktarılabak malzemeler için üretimden giriş fişi oluşturulur. Üretimden giriş fişlerinin başlık kısmında malzeme virmanı sonucu oluşturulduğunu belirten bir işaret yer alır. Bu alan değiştirilemez. İlişkili fişlerden biri çıkarılmak istendiğinde program kullanıcıyı "Virman bağlantısı var. İlişkili fişin bağlantısı kopartılacaktır" mesajı ile uyarır. Bu mesaja "Evet" denildiğinde ilişkili fişin virman işareti kaldırılır; "Hayır" denildiğinde ise fişin silinmesine izin verilmez.