

# Malzeme Hiyerarşı Kodları ve Sınıf Ağacı

Malzeme hiyerarşı kodları ve sınıf ağacı, malzeme sınıflarını ve bu sınıflar altında yer alan alt malzemeleri hiyerarşı kodu vererek gruplamak için kullanılır. Hiyerarşı kodları program tarafından otomatik olarak verilmektedir.

Malzemeler için hiyerarşı kodları verme yöntemi Diğer İşlemler program bölümünde [Stok Çalışma Bilgileri](#) ile belirlenir.

Parametre satırlarında yer alan Malzeme Hiyerarşı Atama parametresi seçenekleri, Giriş Sırasına Göre ve Koda Göredir.

**Giriş Sırası** seçiminde malzeme kayıt sırası dikkate alınarak hiyerarşı kodu verilir.

**Malzeme Koduna** göre seçiminde malzeme kodu esas alınır ve hiyerarşı kodu buna göre verilir.

Hiyerarşı kodları seçilen yöntemle göre program tarafından oluşturulur.

Çalışma Bilgileri'nde yapılan seçime göre malzemeleri hiyerarşı kodlarına göre sıralamak için sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Hiyerarşı Kodlarını Düzenle** seçeneği kullanılır. Hiyerarşı kodlarının düzenleneceğini belirten mesaj ekrana gelir. **Evet** seçiminin yapılması durumunda hiyerarşı kodu kullanım yöntemine göre malzemeler giriş sırası ya da malzeme kodu esas alınarak listelenir.

Hiyerarşı kodlarına göre oluşan sınıf ağacını görüntülemek için malzemeler listesinde sağ fare tuşu menüsünde yer alan **Sınıf Ağacını Göster** seçeneği kullanılır.

Sınıf ağacı, sınıf bazında toplamaları listelemek için kullanılır. Sınıf ağacında seçilen malzeme sınıfı ile aynı birim bilgisine sahip olan alt malzemelere ait toplam miktar bilgileri, malzeme sınıfı için hesaplanmakta ve listelenmektedir.