

Ambarlar

Firmanın ya da firmaya ait işyerinin stok işlemleri için kullandığı, birbirinden fiziksel olarak ayrı bölümlerine ambar adı verilir. Tüm malzemelerin maliyet hesapları, seviye ve durum kontrolleri ambarlara göre yapılabilir.

Ambar tanımları firmalar listesinde yer alan **Ambarlar** seçeneği ile kaydedilir. Ambar tanım penceresinde ambar numaraları ve isimleri ile maliyet grup kodu verilir. "0" numaralı ambar öndeğer olarak kayıtlıdır ve **Merkez** adı verilmiştir. İstenirse adı değiştirilebilir. Ticari sistemde ambar numarası boş girilen malzeme işlemleri merkez ambardan yapılmış varsayılır.

Maliyet Grubu: Ambarlar maliyet grup numaraları altında gruplandırılırlar. Böylece aynı işyerine ait birden fazla ambar arasında transfer varsa ve bu ambarlar aynı maliyet grubuna aitse program bu ambarlardaki transfer hareketlerine hesaplama yapmaz; bu hareketler maliyetlendirilmez.

Malzeme Toplamları Etkilenmesin: Tanımlanan ambar için malzeme hareketlerinin tüm ambarlar bazında genel toplamı etkilemeyeceğini belirtir. Bu seçeneğin işaretlendiği ambarda yapılan malzeme hareketleri, malzemelerin tüm ambarlar bazında genel toplamlarını etkilemezken, ambar bazında toplamlar takip edilir. Bu şekilde düzenlemelerin yapıldığı ambarlar sanal ambarmış gibi değerlendirilir. Ancak ambarlar arası hareketler olduğunda; özellikle sanal ambarla ilgili hareketler olması durumunda maliyet hesaplamalarının doğru yapılabilmesi için bu ambarlarda yapılan malzeme hareketleri maliyet hesaplamalarında dikkate alınır.

Ambar Grubu: Firma e-İrsaliye kullanıcısı olduğunda, ambar grubu aynı olan ambarların arasında düzenlenen ambar fişi öndeğeri kağıt, farklı ambar grubuna düzenlenen ambar fişleri e-İrsaliye olarak düzenlenir. Ambar grubu bilgisi boş ise, e-İrsaliye olarak düzenlenir. Ambar fişlerinde irsaliye tipi değiştirilebilir.