

Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri

Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri seçeneği fatura içerisinde F9 / sağ tuş menüsünde yer alır. Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri, Alınan / Verilen Proforma Faturalar haricinde tüm fatura türleri için girilebilir.

Fatura tanım penceresinin Detaylar sekmesinde yer alan ÖKC Bilgi Fişi seçeneği işaretlendiğinde, Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri zorunlu hale gelir ve bu bilgiler girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Açılan Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri ekranında aşağıdaki bilgiler girilir.

Bilgi Fiş Tipi	ÖKC Seri Numar...	Z Raporu Numarası	Bilgi Fiş Sabit ...	Bilgi Fiş Tarihi	Bilgi Fiş Zamanı	Fiş Numara:
e-ARSIV_IRSAL					00:00:00	

Kaydet Yazgeç

Bilgi Fiş Tipi	Bilgi fişinin tipi seçilir. Fiş tipi seçenekleri şunlardır: • AVANS • YEMEK_FIS • e-FATURA • e-FATURA_IRSALIYE • e-ARSIV • e-ARSIV_IRSALIYE • FATURA • OTOPARK • FATURA_TAHSILAT • FATURA_TAHSILAT_KOMISYONLU
ÖKC Seri Numarası	Ödeme Kaydedici Cihazın seri numarası girilir. 25 karakter uzunluğundadır.
Z Raporu Numarası	Z raporu numarası girilir. 25 karakter uzunluğundadır.
Bilgi Fiş Sabit Değeri	ÖKC bilgi fişinin sabit değeri girilir. 25 karakter uzunluğundadır.
Bilgi Fiş Tarihi	Bilgi fişinin tarihi girilir.
Bilgi Fiş Zamanı	Bilgi fişine ait saat bilgisi ss/dd formatında girilir.
Fiş Numarası	ÖKC bilgi fişinin numarası girilir. 25 karakter uzunluğundadır.

Sistem İşlemleri > Çalışma Bilgileri > Parametreler > Fatura ekranında Satış Faturaları ve Satınalma Faturaları başlıkları altında yer alan ÖKC Bilgi Fişi parametresi Evet olarak seçildiğinde, fatura içerisinde Detaylar sekmesinde yer alan ÖKC Bilgi Fişi seçeneği varsayılan olarak seçili gelecektir. İstenirse elle fatura içerisinden değiştirilebilir.