

Açılır Pencere

Veri kaynağından veya sorgudan çekilen verinin portalda ayrı bir pencerede gösterilmesi için kullanılan değişken tipidir.

- Değişken Özellikleri
- Kurulum Sihirbazı

Portal Görünümü

UlkeAcilirPencere

×

UlkeAcilirPencere

×

ULKEADI	ULKEKODU
<input type="text"/>	<input type="text"/>
AFGHANISTAN	AF
ALBANIA	AL
ALGERIA	DZ
AMERICAN SAMOA	AS
ANDORRA	AD
ANGOLA	AO
ANGUILLA	AI
ANTARCTICA	AQ
ANTIGUA AND BARBUDA	AG
ARGENTINA	AR

◀ ▶

10 ▼

↻

Seç

İptal

Designer Görünümü

Form Tasarımı

Dosya Görünüm

Araç Kutusu

Arayıcı

Temel Kontrolörler

- Açılır Liste
- Bağlantı
- Barikod
- Buton
- Büyük Metin
- Metin
- Onay
- Okunaklı Tamamlama
- Radio Buton
- Rasim
- Saat
- Sabit Metin
- Sayısal
- Soru Penceresi
- Switch
- Tarih

Veri

- Açılır Pencere
- Kullanıcı Listesi
- Tablo
- Tablo (Liste)

Kapsayıcılar

- Dialog
- Grup
- Tab

Akış Değişkenleri

- Kullanıcı Adı (Flow_Form İşlemi...)
- İşlem Tarihi (Flow_Form İşlemi...)
- Açılır Liste (AçılırListe)
- Kullanıcı Kodu (Flow_Form İşle...)

Satır No:1

Açılır Pencere

Satır No:2

Değişken Özellikleri

Ad: AçılırPencere

Görünen Ad: Açılır Pencere

Tip: Açılır Pencere

☒ Değişkeni oluşturduktan sonra silinmeye başlar

Kaydet ve Kapat İptal

Form Değişkenleri

Açılır Pencere (AçılırP...

Değişken Özellikleri

Ad: AçılırPencere

Görünen Ad: AçılırPencere

Tip: AçılırPencere

Kaynak Çerçivi A...

Varsayılan Formül Tasarım

Salı okunur

Zorunlu alan

Tip: AçılırPencere

Kaynak Çerçivi A...

Validasyon Listesi: 0 değeri

Değer Alanı

Veri Kaynağı

Bağlı Değişken

Liste Veri Kaynağı

Değer Veri Kaynağı

Bağlı Değişken...

Geniş Ekran (lg)

Minimum Boyut: 1200 px • Menü Boyutu: 45 px • 1245 px

Oranlar Boyut: 1447 px

Maksimum Boyut: - px

Kaydet İptal

Değişken Özellikleri

Form tasarımı üzerinde eklendiğinde karşılaşılan ekrandır. (Form tasarlarken değişken ekleme işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi [Form Tasarım Ekranı](#) bölümünden edinilebilir.)

Ad: Değişkenin akıştaki tekil adıdır. Kod işlemlerinde bu bölüm kullanılır. Kullanıcılar tarafından görüntülenmemektedir.

Görünen Ad: Değişkenin görünen adıdır. Kullanıcılar ilgili akışı web veya mobil üzerinden açtıklarında bu bölümü görmektedir.

Yeni tanım sonrasında form tasarım bölümünden çift tık işlemi ile kullanıcı direk kurulum sihirbazı ekranına yönlendirilir. Görünen ad bilgisini de o bölümden güncelleyebilir.

Değişkeni oluşturduktan sonra sihirbazı aç: Değişken tanımı sonrasında detay özellikler belirtilecekse kurulum sihirbazına yönlenmek için kullanılır. Eğer bu bölüm işaretliyse 'Kaydet ve Kapat' işlemi sonrasında kullanıcı sihirbaza yönlendirilir.

Kurulum Sihirbazı

Değişkenlerin detay özelliklerinin bulunduğu bölümdür. Bu bölüme;

- Form tasarımı üzerinden değişken tanımlandıktan sonra sihirbazı açarsa,
- tanımlı değişkenlerin üzerinde çift tık işlemi yaparsa,
- tanımlı değişken üzerinde sağ tık- düzenle aksiyonu ile

erişebilir.

Kurulum Sihirbazı

Açılır Pencere Değişkeni

Genel Özellikler

Liste İçeriği

Sütun Tanımlama

Veri Kaynağı

Diğer Özellikler

Özet

Genel Özellikler

Ad: AçilirPencere

Görünen Ad: Açılır Pencere

Tip: Açılır Pencere

Varsayılan Formül: Tasarımsal Formül

Zorunlu: ☐

Salt okunur: ☐

Değişkenin salt okunur özelliği (Seçili olduğunda değişkenin değerinin değiştirilmesine izin verilmez)

Geri İleri Bitir İptal

Genel Özellikler

- Ad:** Değişkenin akıştaki tekil adıdır. Kod işlemlerinde bu bölüm kullanılır. Kullanıcılar tarafından görüntülenmemektedir. Değişken ilk oluşturulduğu zaman girilir. Güncelleme işlemi yapılamaz.
- Görünen Ad:** Değişkenin görünen adıdır. Kullanıcılar ilgili akışı web veya mobil üzerinden açtıklarında bu bölümü görmektedir.
- Tip:** İlgili değişkenin tip bilgisidir. Değiştirilemez.
- Varsayılan Formül:** Form yüklendiğinde açılır pencere içerisinde gelmesi istenilen bir değer varsa bu bölümde tanımlanabilir.
- Zorunlu:** Değişkende herhangi bir değer seçilmeden formun ilerletilmesi istenmiyorsa bu alan işaretlenebilir.
- Salt Okunur:** Değişkende seçili değerin değiştirilmesi istenmiyorsa bu alan işaretlenebilir.

'Zorunlu' ve 'Salt Okunur' özellikleri form bazında form görünümünden de ayarlanabilir. Değişkenin içerisinde tanımlanan bu özellikler, form görünüm bölümünde değiştirilebilir. [bknz:Yönlendirme Aktiviteleri](#)

Liste İçeriği: Değişken için veri listesinin oluşturulduğu yerdir. Listelenecek verilerin besleneceği veri kaynağı seçilir. Değişkenin değer(degisken.Value) ve başlık(degisken.Text) alanları, sıralama türü belirlenir.

Sütun Tanımlama: Veri kaynağından getirilen veriye ait tüm kolonlar açılır pencerede gösterilmek zorunda değildir. Hangi kolonların gösterileceği bu bölümden belirlenir. Gösterilecek kolonların görünen ad bilgileri(*veri kaynağından gelen*) bu bölümden revize edilebilir. Herhangi bir seçim yapılmazsa tüm kolonlar pencerede gösterilir. Kullanıcı görünen kolonlar üzerinden filtreleme işlemi yapabilir.

Veri Kaynağı: Değişken üzerinde listelenen verilerden herhangi birinin seçili olarak gelmesi isteniyorsa bu bölüm kullanılabilir.

Veri kaynağı tanımlamak için [SQL Bağlantı Listesi ve Veri Kaynağı](#) bölümünden bilgi edinilebilir.

Diğer Özellikler: Gelen liste üzerinden çoklu seçim yapılmak isteniyorsa bu bölümdeki çoklu seçim seçimi yapılmalıdır. Bu seçim sonrası kullanıcılar değişken üzerinde birden fazla değer seçebilir. Bu seçimler alan üzerinde virgülle ayırt edilmektedir.

Özet: Değişkene ait tüm özelliklerin tek bir noktada listelendiği bölümdür. Kurulum sihirbazı dışında, form tasarım ekranında değişkenin üzerine gelindiğinde de Değişken Özellikleri bölümünde bu bölümdeki özellikler görüntülenmektedir.