

Logo Flow Kurulumu


Logo Flow ürünü, yeni versiyonlarında ayrı bir paket olarak lisanslanmaktadır. Yeni kurulumu gerçekleştirebilmek için **lisans anahtarı** alınması gerekmektedir.

Sistem Gereksinimleri


[Sistem Gereksinimleri](#) sayfasından detaylar hakkında bilgi alınabilir.

Kurulum Adımları


1. Kurulum türü seçilir. LogoFlow'un bu versiyonunda lisanslama yapısı değiştirildiği için ilk kurulumda "Ürün veya Ek Paket Kur" seçeneği seçilmelidir.




2. LogoFlow'un kurulacağı dosya yolu seçilmelidir.




3. Lisans Server kurulumu için bilgiler girilir. Varsayılan olarak gelen makine adı ile kurulum yapılabilir.



4. Kurulum dosyaları kopyalamaya başlanır.



5. İş ortağı bilgileri girilmelidir.



LOGO Yetkili İş Ortağı Bilgileri



Ürün

Lisans Anahtarı0275EVZ2PIPYJ3ECK988R6294C

LOGO Yetkili İş Ortağı

Bayı Adı

Kullanıcı Adı

Kullanıcı KoduLoginName

Kullanıcı Şifresi*



* işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

Geriİleriİptal

Müşteri Bilgileri



Ürün

Lisans Anahtarı0275EVZ2PIPYJ3ECK988R6294C

Müşter

Unvanı*LOGO YAZILIM (MERKEZ)

Telefon No*02626798000

AdresAnkara

ÜlkeTÜRKİYE

ŞehirKOCAELİ

İlçeÇayirova

T.C.Kimlik No / Vergi Sicil No*43524131232

Vergi DairesiÇankaya

Bilgilerimi güncellemek istiyorum


Lütfen şu numaradan arayınız :




* işaretli alanlar doldurulması zorunlu alanlardır.

Geriİleriİptal


6. Bilgiler tamamlandıktan sonra aktivasyona hazır duruma gelinir. İnternet bağlantısı kontrol edildikten sonra bir sonraki aşamaya geçilebilir.




7. Ürün lisans bilgileri aşağıdaki şekilde görüntülenir.



8. Servis kurulumu tamamlandıktan sonra servisin başarı ile kurulduğuna dair bir uyarı mesajı oluşur.




9. Servis başarı ile kuruldu mesajı alındıktan sonra "Lütfen Bekleyin" uyarısı açılır ve kurulumun ilk aşamasının sonlandığına dair bir uyarı ekranı açılır. "Son"a tıklandıktan sonra LogoFlow'a özel ayarların yapılandırılacağı ekrana yönlendirme yapılacaktır.



*****Lisans bölümü tamamlanmış olur. Bu aşamadan sonra Kurulum LogoFlow için devam eder.**

1. LogoFlow'a ait ayarların yapılandırılacağı kurulum ekranı açılır.



2. Veritabanı bağlantı bilgisi seçilmelidir. Veritabanı olarak master seçilebilir.

LOGOFLOW 1.0.0.0 Kurulumu

LOGOFLOW 1.0.0.0

Veritabanı Bağlantısı

Veri kaynağı: MsSqlServer

Sunucu: localhost Yenile

☐ Windows kimlik doğrulaması

☒ Sql kimlik doğrulaması

Kullanıcı adı: sa

Parola: ••••••

Veritabanı: master

Test

İptal Geri İleri

3. Yüklenecek uygulamaların port ayarları girilir. Varsayılan olarak verilen portlar kullanılabilir.

 LOGOFLOW 1.0.0.0 Kurulumu 

LOGOFLOW 1.0.0.0

Servis Port Ayarları

Settings Servisi İçin Port Giriniz :

2023

Uygulama Servisi İçin Port Giriniz :

2023

Idp Servisi İçin Port Giriniz :

2023

Anahtar Yorumlayıcı Servisi İçin Po

2023

Ntf Servisi İçin Port Giriniz :

2023

Rapor Servisi İçin Port Giriniz :

2023

LogoFlow Servisi İçin Port Giriniz :

2023

Sts Servisi İçin Port Giriniz :

8282

Idp Web İçin Port Giriniz :

8282

LogoFlow Web Portal İçin Port Girir


8282


İptal

Geri

İleri

4. Yükle butonuna basılarak kurulumun son aşaması tamamlanır.





**Kurulum sonrası ya da kullanım sırasında kullanılan konfigürasyon kontrolleri için [Uygulama Ayarları Kontrol Aracı](#) kullanılır. Kurulum bittiğinde otomatik olarak bu kontrol aracı açılır. Kullanım sırasındaki kontroller yine bu kontrol aracından manuel olarak yapılabilir

Sonraki işlem olarak, varsayılan ilk kurulum sonrası sistemde hiç kullanıcı tanımı bulunmadığından öncelikle **IDP web uygulaması** üzerinden bir yeni kullanıcı yaratılmalı, ardından sistem kullanıcısı olan LOGO ile **tasarım aracına** giriş yapılarak yeni yaratılan kullanıcı/lar yetkilendirilmelidir. Yeni açılan ve LOGO tarafından yetkilendirilen bu kullanıcılar **tasarım aracına** giriş yapabilen "admin yetkili kullanıcılar"ımız olur.

Kurulum sonrası yeni kullanıcı yaratma ve kullanıcı yetkilendirme işlemleri detaylarına [Kullanıcı Aktarımları](#) sayfası içeriğinden erişilebilir.