

Banka Fişleri Toplu Basımı

Fişler tek tek ya da toplu olarak bastırılır. Fişlerin basım şekli öndeğeri Banka Çalışma Bilgileri seçeneği ile belirlenir. Banka fişlerini toplu bir şekilde bastırmak için Banka Fişleri listesinde F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan **Toplu Basım** seçeneği kullanılır. Hangi fişlerin bastırılacağı Banka fişleri toplu basımı filtre penceresinde belirlenir. Banka Fişleri Toplu Basımı filtre seçenekleri ise şunlardır:

Filtre	Değeri
Basım Sırası	Tarihe Göre/Numaraya Göre
Fiş Tarihi	Başlangıç/Bitiş
Fiş Numarası	Grup/Aralık
Fiş Özel Kodu	Grup/Aralık
Fiş Türü	Banka işlem fişi/Virman fişi/Gelen havaleler/Gönderilen Havaleler/Açılış fişi/Alınan Hizmet Faturası/Verilen Hizmet Faturası
Formların Basım Durumları	Daha Önce Basılmamış Formlar/Hepsi

Basım Sırası: Basım Sırası filtresinde, toplu basımın ne şekilde yapılacağı belirlenir. Basım Sırası filtre satırı; tarihe göre veya numaraya göre olmak üzere iki seçenektir. Burada yapılan seçime göre tarih aralığı ya da fiş numarası filtre satırları kullanılır.

Tarihe göre seçimi yapılırsa tarih aralığı filtre satırında başlangıç ve bitiş tarih aralığı verilir ve bu tarihler arasındaki fişler topluca yazdırılır.

Numaraya göre seçiminde ise, Fiş numarası filtre satırında başlangıç ve bitiş numara aralığı verilir ve bu aralıkta kalan fişler bastırılır.

Fiş özel kodu: Toplu basımı yapılacak fişlerin özel koda göre filtrelendiği satırdır. Grup ya da aralık tanımı yapılarak belirlenen özel koda sahip fişlerin toplu basımı sağlanır.

Fiş Türleri: Banka bölümünden kesilen banka fiş türlerini içeren filtre satırlarında ise basımın yapılacağı fişler belirlenir.

Banka fişleri için birden fazla **form** tanımının olması durumunda ilgili formlar listelenir ve basımın yapılacağı form tanımı seçilir.

Toplu Basımda Yazıcı Seçimi

Toplu basım işlemi sırasında formlarda tanımlı yazıcılar dışında yazıcı seçmek mümkündür. Basım esnasında "Kullanıcı Yazıcı Ayarları Kullanılsın" uyarı mesajına "Tamam" dendiğinde, fişler öndeğer olarak tanımlı olan yazıcı ile bastırılır. Öndeğer yazıcı yoksa seçilen formda tanımlı yazıcı kullanılır. Uyarı mesajına "Vazgeç" dendiğinde ise, yazıcı seçim penceresi ekrana gelir ve tüm formlar seçilen yazıcıdan bastırılır; öndeğer olarak tanımlı form olsa dahi kullanıcının yazıcı seçimine izin verilir.