

Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri

Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri seçeneği fatura içerisinde F9/sağ tuş menüsünde yer alır. Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri, Alınan/Verilen Proforma Faturalar haricinde tüm fatura türleri için girilebilir.

Fatura tanım penceresinin Detaylar sekmesinde yer alan ÖKC Bilgi Fişi seçeneği işaretlendiğinde, Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri zorunlu hale gelir ve bu bilgiler girilmeden faturanın kaydedilmesine izin verilmez.

Açılan Ödeme Kaydedici Cihaz Bilgileri ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Tanım	Açıklama
Bilgi Fiş Tipi	Bilgi fişinin tipi seçilir. Bilgi Fiş Tipi seçenekleri şunlardır; AVANS, YEMEK_FIS, e-FATURA, e-FATURA_IRSALIYE, e-ARSIV, e-ARSIV_IRSALIYE, FATURA, OTOPARK, FATURA_TAHSILAT, FATURA_TAHSILAT_KOMISYONLU
ÖKC Seri Numarası	Ödeme Kaydedici Cihazın seri numarası girilir. 25 karakter uzunluğundadır.
Z Raporu Numarası	Z raporu numarası girilir. 25 karakter uzunluğundadır.
Bilgi Fişi Sabit Değeri	ÖKC bilgi fişinin sabit değeri girilir. 25 karakter uzunluğundadır.
Bilgi Fişi Tarihi	Bilgi fişinin tarihi girilir.
Bilgi Fiş Zamanı	Bilgi fişine ait saat bilgisi ss/dd formatında girilir.
Fiş Numarası	ÖKC bilgi fişinin numarası girilir. 25 karakter uzunluğundadır.

Sistem İşlemleri-Çalışma Bilgileri-Parametreler-Fatura ekranında Satış Faturaları ve Satınalma Faturaları başlıkları altında yer alan ÖKC Bilgi Fişi parametresi Evet olarak seçildiğinde, fatura içerisinde Detaylar sekmesinde yer alan ÖKC Bilgi Fişi seçeneği varsayılan olarak seçili gelecektir. İstenirse elle fatura içerisinden değiştirilebilir.