

İki Adımlı Doğrulama (2FA)

İki Adımlı Doğrulama (2FA) ile ilgili ayrıntılı bilgiye bu dokümandan ulaşabilirsiniz.

Logo Netsis Wings çözümlerinde iki adımlı doğrulama sistemi, Netsis kullanıcı hesabınızın daha güvenli olmasını sağlayan, isteğe bağlı bir özelliktir. İki adımlı doğrulamayı etkinleştirdikten sonra kötü niyetli kişiler tarafından şifreniz çalınmış olsa bile, bu kişilerin hesabınızı ele geçirmesi engellenmiş olur. Kullanıcıların mobil cihazlarına kurdukları authenticator (kimlik doğrulayıcı) uygulamaları tarafından zaman tabanlı tek kullanımlık şifreler (TOTP) oluşturulmaktadır. Netsis uygulamasına giriş sırasında kullanıcıların mobil cihazlarında oluşturulan tek kullanımlık kodları kullanarak hesabına daha güvenli bir şekilde giriş yapmaları sağlanabilir. Mobil cihazlarda iki adımlı doğrulama için önerdiğimiz bazı authenticator uygulamalarına aşağıdaki bağlantılardan erişim sağlayabilirsiniz:

Google Authenticator

App Store: <https://apps.apple.com/tr/app/google-authenticator/id388497605?l=tr>

Google Play Store: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.apps.authenticator2&hl=tr&gl=US>

Microsoft Authenticator

App Store: <https://apps.apple.com/tr/app/microsoft-authenticator/id983156458?l=tr>

Google Play Store: <https://play.google.com/store/apps/details?id=com.azure.authenticator&hl=tr>

İki Adımlı Doğrulama Sisteminin Etkinleştirilmesi

İki adımlı doğrulama sisteminin işletme-şube bazında aktif hale getirilmesi için **Şirket/Şube/Parametre Tanımları** ekranında bulunan **"İki Adımlı Doğrulama Yeri"** parametresinin belirlenmesi gereklidir.

Web seçeneği, iki adımlı doğrulama yalnızca Netsis Wings uygulamasında aktifleştirilmek istenirse seçilmelidir.

Masaüstü seçeneği, iki adımlı doğrulama yalnızca Netsis masaüstü uygulamasında aktifleştirilmek istenirse seçilmelidir.

Tümü seçeneği, iki adımlı doğrulama Netsis Wings ve Netsis masaüstü uygulamasında aktifleştirilmek istenirse seçilmelidir.

Şirket / Şube / Parametre Tanımları

MSSQL | ENTERPRISE9 / 0 | GENEL

Şubeler Parametreler

Şube Kodu 0 GENEL

Plasiyer Uygulaması Var	<input checked="" type="checkbox"/>	Özel Hesap Penceresi Gösterilmesin	<input type="checkbox"/>	Güvenlik Uygulaması	<input type="checkbox"/>
Proje Uygulaması Var	<input checked="" type="checkbox"/>	Entegre Kullanıcı No. Sorulsun	<input type="checkbox"/>	Kolon Bazı Geçerlilik Sistemi	<input type="checkbox"/>
Otomatik İşlem Tipi	<input checked="" type="checkbox"/>	Seri Takibi Var	<input checked="" type="checkbox"/>	Form Bazı Güvenlik Uygulaması Var	<input type="checkbox"/>
Muhasebe Entegre	<input checked="" type="checkbox"/>	İş Akışı Uygulaması Var	<input type="checkbox"/>	Rehber Kullanım Şekli	Normal
Para Birimi TL KR		İş Akışı Online Onay Sistemi	<input type="checkbox"/>	NDI Uygulaması Var	<input type="checkbox"/>
Doküman Yönetim Sistemi	<input type="checkbox"/>	Rapor Sonuçları Saklansın	<input type="checkbox"/>	Dinamik Kodlama Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>
Netsis		Kayıt Yolu		Sabit Kart Yabancı Dil Girişi	<input checked="" type="checkbox"/>
Döviz Uygulaması Var	<input type="checkbox"/>	Son 0 Sonucu Otomatik Kaydet		Online Onay Sistemi	<input type="checkbox"/>
Döviz Tipi 0				Kullanıcı Hak Devri Kullanılsın	<input type="checkbox"/>
Döviz Çevrim Tipi				Yetki Talep Sistemi	<input checked="" type="checkbox"/>
Döviz Alış	<input type="radio"/>			Yetki Talebini Değerlendirecek Kullanıcılar	
Efektif Alış	<input type="radio"/>				
Döviz Satış	<input type="radio"/>				
Efektif Satış	<input type="radio"/>				

İki Adımlı Doğrulama Yeri Tümü

İki Adımlı Doğrulama Ayarları

TOTP Ayarları Kurtarma Kodları Kullanıcı Yönetimi

Kullanıcı Adı NETSIS

Gizli Anahtar VM5LCVXQ425YPRR7 Kopyala



Tek Kullanımlık Kod

Etkinleştirme Zamanı

Etkinleştir

Bir sonraki işlemde iki adımlı doğrulama ayarlarının kullanıcı bazında tanımlanması için "**Genel>Kullanıcı İşlemleri>Kayıt**" menüsünden "**İki Adımlı Doğrulama Ayarları**" ekranına girilmelidir. TOTP Ayarları sekmesinde programa giriş yapan kullanıcı için bir gizli anahtar ve QR kod türetilmektedir. !worddav02fec658f5159f49e67236f037db8bf0.png|height=349,width=236!Mobil cihazdan authenticator uygulamasına giriş yapılarak "QR kodunu tara" seçeneği ile ekrandaki barkod kodu okutulabilir veya "Kurulum anahtarı gir" seçeneği ile ekrandaki "Gizli Anahtar" mobil uygulamadaki alana giriş yapılarak etkinleştirme işlemi tamamlanabilir.

İki Adımlı Doğrulama Ayarları

TOTP AyarlarıKurtarma KodlarıKullanıcı Yönetimi

Kurtarma Kodu 1	Oluşturma Tarihi	Kullanım Tarihi
6OKPP5	5.11.2021	00.00.0000
Kurtarma Kodu 2	Oluşturma Tarihi	Kullanım Tarihi
GSNB9Z	5.11.2021	00.00.0000
Kurtarma Kodu 3	Oluşturma Tarihi	Kullanım Tarihi
WREBV1	5.11.2021	00.00.0000
Kurtarma Kodu 4	Oluşturma Tarihi	Kullanım Tarihi
08FJ2Z	5.11.2021	00.00.0000
Kurtarma Kodu 5	Oluşturma Tarihi	Kullanım Tarihi
3RGQ8X	5.11.2021	00.00.0000
Kurtarma Kodu 6	Oluşturma Tarihi	Kullanım Tarihi
AQJ5NT	5.11.2021	00.00.0000
Kurtarma Kodu 7	Oluşturma Tarihi	Kullanım Tarihi
D7KDUR	5.11.2021	00.00.0000

Bu kurtarma kodlarını güvenli ancak erişebileceğiniz bir yerde saklayınız!

Diş A Aktar

+ Yeni Kodlar Al

Etkinleştirme işlemi tamamlandığında "İki adımlı doğrulama başarıyla etkinleştirilmiştir" mesajı alınacak ve uygulama tarafından 7 adet kurtarma kodu türetilacaktır. İki adımlı doğrulama sistemini kullanan ve mobil cihazına doğrulama kodu alan bir kullanıcı mobil cihazına erişimini kaybederse, hesabını kurtarmak ekranda belirtilen kurtarma kodlarını kullanmalıdır.

Önemli: Mobil cihazınıza erişiminiz yoksa, iki adımlı doğrulamanın etkin olduğu hesapta oturum açmanın yöntemi kurtarma kodu kullanmaktadır. Bu nedenle kurtarma kodlarının "Dışa Aktar" seçeneği ile yedeklenmesi ve saklanması önemlidir.

Not: Her kurtarma kodu sadece bir kez kullanılabilir.



Kullanıcı Yönetimi sekmesi "admin" veya Merkezi Kimlik Yönetimi uygulamasında "İki Adımlı Doğrulama Ayarları Kullanıcı Yönetimi" yetkisine sahip kullanıcılar tarafından görüntülenebilmektedir. Bu sekmede, iki adımlı doğrulama sistemini kullanan kullanıcıların etkinleştirme zamanları gösterilmektedir. Ayrıca, iki adımlı doğrulama sistemini kullanan kullanıcıların "Etkin Mi?" parametresindeki işareti kaldırılarak seçilen kullanıcı için iki adımlı doğrulamanın devre dışı bırakılması sağlanabilir.

!worddav9beec44ed29757bcd38c248668ddfe31.png|height=326,width=228!Kullanıcı bazında iki adımlı doğrulama ayarları tanımlandığında, Netsis Wings veya Netsis masaüstü uygulamasına girişte kullanıcı adı ve şifre bilgisi girildikten sonra doğrulama kodu istenecektir.

!worddav4b4750fc329dd22e9d7572794ea5af62.png|height=346,width=225!Mobil cihazdan authenticator uygulamasına giriş yapılarak alınan kod, doğrulama kodu alanına girilerek uygulamaya daha güvenli bir şekilde başarıyla giriş yapılabilir.