


Kullanıcı Firma Öndeğerleri

2.45.00.00 versiyonu ile kullanıcı firma öndeğerleri eklenmiştir. Kullanıcı öndeğer firma, işyeri, bölüm ve ambar bilgilerinin tek bir ekrandan topluca yapılabilmesi için Sistem İşletmeni-Yönetim menüsü seçeneklerine "Kullanıcı Firma Öndeğerleri" seçeneği kullanılır.



Bu ekran sayesinde kullanıcılar için firma öndeğerleri tanımlamaları tek bir ekrandan kullanıcı bazında yapılabileceği gibi tüm kullanıcılar için tek bir tanımlamanın da yapılabilmesi sağlanmıştır.

Kullanıcı firma öndeğerleri ekranı Kullanıcılar, Firma, İşyeri, Bölüm, Fabrika ve Ambar kolonlarından oluşur.

"Kullanıcılar" kolonunda Tüm Kullanıcılar seçeneği ile kayıtlı olan kullanıcı kayıtları listelenir.

"Firma" kolonunda Kullanıcılar kolonunda seçilen kullanıcının yetkili olduğu firma kayıtları listelenir.

"İşyeri", "Bölüm", "Fabrika" ve "Ambar" kolonlarında ise "Firma" kolonunda olduğu gibi Kullanıcılar kolonunda seçilen kullanıcının yetkili olduğu firma kayıtları listelenir.

Bu ekranda tüm kullanıcıları kapsayacak tek bir tanımlama yapılabilir. Bunun için Kullanıcılar kolonunda Tüm Kullanıcılar seçeneği seçilmelidir. Ayrıca "Tüm Kullanıcılar" seçeneği ile tanımlama yapılmasına rağmen kullanıcı bazında da kullanıcı öndeğerleri ayrı bir satırda tanımlanabilir. Böyle durumlarda kullanıcı seçiminin olduğu satırdaki öndeğer tanımlamaları baskın olur.

 KULLANICI FİRMA ÖNDEĞERLERİ

	KULLANICILAR	FİRMA	İŞYERİ	BÖLÜM	FABRİKA	AMBAR
	Tüm Kullanıcılar	Logo Yazılım A.Ş.	000, Gebze	001, Muhasebe	000, Merkez	000, Merkez Ambar
	LOGO	Logo Yazılım A.Ş.	001, Bostancı	000, Merkez Bölüm	000, Merkez	001, Şube Ambar 1

<

>

KAYDET

VAZGEÇ