

Hareketler (Cari Hesap)

Cari hesap hareketleri, cari hesap kartları listesinden listelenebilir. Hareketi oluşturan fiş incelenir gerekirse değişiklik yapılır. Cari hesap hareketlerine cari hesap kartları listesinden ulaşmak için, önce hareketleri listelenecek cari hesap daha sonra F9-sağ fare düğmesi menüsünde yer alan Hareketler seçilir.

Cari hesap hareketleri filtrelenerek yalnızca istenen koşullara uygun hareketler listelenebilir. Bunun için Hareketler penceresinde **Filtreler** seçeneği kullanılır. Cari hesap hareketleri filtre seçeneklerini içeren pencere açılır. Hangi filtre satırı kullanılacaksa yanındaki kutu işaretlenir. Filtre ile ilgili koşul grup ya da aralık tanımı ile ya da listeden seçilerek belirlenir. Cari hesap hareketleri filtre seçenekleri şunlardır:

Filtre	Değeri
Tarih Aralığı	Başlangıç/Bitiş
İşyeri No.	Tanımlı işyerleri
Bölüm No.	Tanımlı bölümler
Faturalar	Satınalma Faturası/Perakende Satış İade Faturası/Toptan Satış İade Faturası/Alınan Hizmet Faturası /Satınalma İade Faturası/Perakende Satış Faturası/Toptan Satış Faturası/Verilen Hizmet Faturası /Satınalma Fiyat Farkı Faturası/Satış Fiyat Farkı Faturası/Müstahsil Makbuzu
Cari Hesap İşlemleri	Nakit Tahsilat/Nakit Ödeme/Borç Dekontu/Alacak Dekontu/Virman İşlemi/Kur Farkı İşlemi/Açılış İşlemi/Verilen Vade Farkı Faturası/Alınan Vade Farkı Faturası/Verilen Serbest Meslek Makbuzu /Alınan Serbest Meslek Makbuzu/Kredi Kartı Fişi/Kredi Kartı İade Fişi
Banka Fişleri	Gelen Havaleler/Gönderilen Havaleler/Döviz Alış Belgesi/Döviz Satış Belgesi/Alınan Hizmet Faturası /Verilen Hizmet Faturası
Bordrolar	Çek Girişi/Senet Girişi/Çek Çıkış (Cari Hesaba)/Senet Çıkış (Cari Hesaba)
İşlem /Fiş No	Grup/Aralık
Belge /Makbuz No.	Grup/Aralık
Özel Kodu	Grup/Aralık
Hareket Türü	Borç/Alacak
İşlem Döviz Türü	Döviz türleri
Siparişler	Satınalma Siparişleri/Satış Siparişleri
Cari Hesap Hareketi Durumu	Gerçek/Öneri

İptal Durumu	İptal Edilmemiş/İptal Edilmiş
Proje Kodu	Grup/Aralık
Ticari İşlem Grubu	Grup/Aralık

Cari hesap hareketleri penceresi tablo şeklindedir. Tablonun üst bölümünde bakiye tarihi ve ilgili cari hesap kartının unvanı yer alır. Satırlarda ise cari hesap kartına ait hareketler, tarih, işlem numarası, fiş türü, tutar, dövizli tutar, açıklama, işyeri, bölüm, işlem döviz türü, işlem döviz tutarı, fiş özel kodu, durum, proje kodu ve makbuz numarası bilgileri ile listelenir.

Fiş bilgilerinde değişiklik ya da inceleme yapılabilir. Bunun için **İncele** ve **Değiştir** düğmeleri kullanılır.

Cari Hesap Hareketleri listesinin solundaki sütunda, ilgili fatura kasa işlemlerinden kesilmişse "K" harfi, banka işlemlerinden kesilmişse "B" harfi, fatura listesinden kesilmişse "F" harfi yer alır.