

Seenekli Aktarma

Seenekli Aktarma, Muhasebe Blm'nde, "İřlemler/Entegre" mensnn altında yer alır. Seenekli Aktarma, Entegrasyondaki bilgilerin aktarılmasında, aktarma işleminin birden fazla seenekle yönlendirilmesini ve kullanıcının aktarılabak kayıtlar için kısıt vermesini saėlar. Seenekli Aktarma ekranı; Aktarma Sorgulama, Tarih Aralık Belirleme, řube Sorgulama ve İleri Kısıt Tanımlama sekmesinden oluşur.

Aktarma Sorgulama

Aktarma Sorgulama sekmesi, aktarım yapılacak kayıtlar için kısıt verilmesini saėlayan sekmedir.

Seenekli Aktarma

Aktarma Sorgulama

Tarih Aralık Belirleme

řube Sorgulama

İleri Kısıt Tanımlama

Başlangı Fiř No

Sıra No Aralıėı

0

0

İřlem Tipi

Kasa Kodu

Kullanıcı No

1

1

Evrak Bazında Aktarım Yapılsın

☐

Evrak Tarihi Yevmiye Tarihi Olarak Kullanılsın

☐

Gn Bazında Aktarma Yapılsın

☐

Muhasebe Fiř Basımı Yapılsın

☐

Kullanıcı Bazında Aktarım Yapılsın

☐

Kasa Tahsilat/Tediye Aktarımları Detaylı Yapılsın

☐

Gn Bazı Aktarımda Farklı Kasa Kodlu Kayıtlar Aynı Fiře Atılsın

☐

İtamam

İptal

Hepsi


Oku

Sakla

Seenekli Aktarma ekranı Aktarma Sorgulama sekmesi alanları ve içeriėi bilgiler ařaėıdaki řekildedir:

Seenekli Aktarma Ekranı	
Başlangı Fiř No	Muhasebe Kayıt Yevmiye Fiř Giriři kayıtlarında, son girilen fiřten sonra fiř numarası aralıėının verilmesi, birkaç fiř ayırıp daha sonraki bir numaradan başlanarak fiř oluşturulması için, aktarmanın yapılacağı ilk fiř numarasının girildiėi alandır. Burada belirlenen fiř numarasından başlayarak aktarım yapılır. Herhangi bir başlangı fiř numarası girilmesi istenmediėinde ise, klavyede bulunan <Tab> tuřu ile ilerlenerek boş bırakılır.

Sıra No Aralığı	Entegrasyonda oluşan tüm kayıtların program tarafından atanmış sıra numaraları mevcuttur. Kayıtların "Muhasebe" modülüne aktarımı sırasında "Sıra No" aralığı verilmesi şartıyla, sadece istenen kayıt adedinin muhasebeye aktarılmasını sağlayan alandır. Örneğin, tek bir fatura veya birkaç fatura kaydının muhasebeye aktarımı istendiğinde, entegrasyondaki faturaya ait kayıtların sıra numaralarına bakılır. Aktarılması istenen ilk bilgi satırının sıra numarası ve aktarılması istenen son bilgi satırının sıra numaraları alınarak bu bölüme girilir. Program, verilen numara aralığına giren kayıtları "Muhasebe" modülüne aktarır.
İşlem Tipi	Entegrasyon Kayıt "İşlem Tipi Tanımlama" bölümünden işlem tipleri tanımlanarak, modüllerden işlem tiplerine göre kayıtlar oluşturulmuşsa, belli bir işlem tipi girilerek, entegrasyondan sadece bu işlem tipine sahip kayıtların muhasebeye aktarılması sağlanır. Rehber butonu  ile, işlem tipleri arasından seçim yapılır. Herhangi bir işlem tipi kısıtı verilmesi istenmediğinde, klavyede yer alan <Tab> tuşu ile ilerlenerek boş bırakılır.
Kasa Kodu	Çok kasalı çalışan firmalarda, kasa fişlerinin ayrı ayrı muhasebeleştirilmesi için aktarılacak kasa kodunun girildiği alandır. Daha sonra diğer kasaların aktarım işleminin ayrı ayrı çalıştırılması gerekir. "Kasa Kodu" alanı boş bırakılarak klavyede yer alan <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde, program tarafından tüm kasalar arka arkaya muhasebeye entegre edilir. Rehber butonu  ile, kasa kodları arasından seçim yapılır.
Kullanıcı No	Belli bir kullanıcı tarafından kaydedilen fişlerin aktarılması için kullanıcı numarası girilen alandır. Klavyede yer alan <Tab> tuşu ile boş bırakılarak ilerlendiğinde, kullanıcı ayrımı yapılmaksızın tüm kayıtlar aktarılır. Bu durumda diğer kullanıcı kayıtlarının aktarılması için tekrar aktarma işleminin çalıştırılması gerekir. "Kullanıcı No" alanın aktif hale gelmesi için; Yardımcı Programlar Kayıt Şirket-Şube Parametreleri "Entegre Kullanıcı No. Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi gerekir.
Evrak Bazında Aktarım Yapılsın	Entegrasyon mahsup fişlerinde bulunan kayıtların, muhasebeye tek tek yevmiye fişi olarak aktarılması için kullanılan seçenektir. İşaretlendiğinde, her bir işlem muhasebeye ayrı bir fiş olarak aktarılır. İşaretlenmediği zaman, mahsup fişindeki bilgilerin girilecek tarih aralığındaki kayıtları, muhasebeye tek fiş olarak aktarılır.
Evrak Tarihi Yevmiye Tarihi Olarak Kullanılsın	"Evrak Bazında Aktarım Yapılsın" seçeneğinin işaretlenmesi ile aktif hale gelen seçenektir. Genelde, "Seçenekli Aktarma" yapıldığında muhasebeye aktarılacak bilgiler için tek bir yevmiye tarihi verilir. Yani 01/09/2003 ile 10/09/2003 tarih aralığı verildiğinde bile, sadece tek bir yevmiye tarihi sorgulanır ve bu örneğe göre 10 günlük bilginin aktarıldığı fişe aynı yevmiye tarihi aktarılır. Evrak bazında aktarım yapıldığında, her bir işlem muhasebeye ayrı bir fiş olarak aktarılır. İşaretlendiğinde, seçenekli aktarma sırasında sorgulanan yevmiye tarihi dikkate alınmaz ve entegrasyon kayıtlarındaki evrak tarihi muhasebe fişlerine yevmiye tarihi olarak aktarılır.
Gün Bazında Aktarma Yapılsın	Entegrasyonda yedi adet mahsup bölümünde bulunan kayıtların gün bazında muhasebeye aktarımını sağlayan seçenektir. Bu seçeneğin işaretlenmesi durumunda program, sistem tarihine bakarak o ay içerisinde yapılan 1 ve 2 numaralı kayıt tipindeki tüm işlemleri "Muhasebe" modülüne gün bazında aktarır. Seçenek işaretlendikten sonra, "Tarih Aralığı Belirleme" bölümüne gelindiğinde, sadece "Başlangıç Tarihi" ve "Bitiş Tarihi" alanlarına müdahale edilebilir. "Yevmiye Tarihi" alanı pasif olarak ekrana gelir. Sistem tarihine göre tarih aralığının belirlenmesi gerekir. Girilen tarih aralığındaki ay kodlarının sistem tarihinin ay kodu ile aynı olması gerekir. Örneğin, sistem tarihi 06/06/2003 ise girilecek tarih aralığı 01/06/2003-30/06/2003 olabilir. Eğer sistem tarihi dışında farklı bir aya ait tarih aralığı girilecek olursa, program verilen tarih aralığının uymadığını "Fişteki Tarih ile Ay Kodu Uyumsuz" mesajıyla kullanıcıya bildirir ve aktarım yapılmaz. "Gün Bazında Aktarma Yapılsın" seçeneğinin aktif hale gelmesi için, "Evrak Bazında Aktarma Yapılsın" seçeneğinin işaretlenmemesi gerekir.

Muhasebe Fiş Basımı Yapılsın	Entegrasyondan aktarma işlemi yapıldıktan sonra fiş basım ekranının görüntülenmesi ve "Dizayn" modülünden oluşturulan dizayna göre yevmiye fiş basımının yapılması için kullanılan seçenektir.
Kullanıcı Bazında Aktarım Yapılsın	Her bir kullanıcı numarasına ait kayıtlar için ayrı yevmiye fişinin oluşturulmasını sağlayan seçenektir.
 Tamam	Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur.
 İptal	Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.
 Hepsi	Ekranda yer alan seçeneklerin hepsinin işaretlenmesi için kullanılan butondur.
 Oku	Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.
 Sakla	"Aktarma Sorgulama" sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. "Seçenekli Aktarma" için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki seçenekli aktarma işleminde kullanılmak üzere saklanır.

Tarih Aralık Belirleme

Tarih Aralık Belirleme, "Entegrasyon Kayıtlarında" bulunan yedi adet mahsup fişinden aktarılması istenen fiş /fişlerin seçilmesini tarih aralığı belirlenmesini sağlayan sekmedir.


Seenekli Aktarma

AKTARMA SORGULAMA
TARİH ARALIK BELİRLEME
ŞUBE SORGULAMA
İLERİ KISI

	Aktar	Başlangıç Tarihi	Bitiş Tarihi	Yevmiye Tarihi
Kasa Tahsil	☐	01.01.2018	31.12.2018	02.03.2018
Kasa Tediye	☐	01.01.2018	31.12.2018	02.03.2018
Müşteri Borç	☐	01.01.2018	31.12.2018	02.03.2018
Müşteri Alacak	☐	01.01.2018	31.12.2018	02.03.2018
Satıcı Borç	☐	01.01.2018	31.12.2018	02.03.2018
Satıcı Alacak	☐	01.01.2018	31.12.2018	02.03.2018
Dekont	☐	01.01.2018	31.12.2018	02.03.2018

Seenekli Aktarma ekranı Tarih Aralık Belirleme sekmesinde yer alan alanlar ve ierdiği bilgiler aşığıdaki şekilde:

Seenekli Aktarma Ekranı	
Aktar	Entegrasyonda fiş isimlerinin yanında bulunan "Aktar" seeneğinin işaretlenmesi ile, ilgili mahsup fişinin muhasebe aktarılması sağlanır. Herhangi bir fişin "Aktar" seeneği işaretlenmediği zaman bu fiş muhasebeye aktarılmaz. Dolayısıyla, entegrasyondan muhasebeye aktarılması istenilen fişlerin "Aktar" seeneklerinin işaretlenmesi gerekir.
Başlangıç Tarihi	Entegrasyonda bulunan ve aktarılması istenen kayıtlar için başlangıç tarihi girilen alandır. Entegrasyonda, bu tarihten daha küçük tarihli kayıtlar varsa, küçük tarihli kayıtlar aktarılmaz. Girilen tarih ve bu tarihten büyük tarihli kayıtlar muhasebeye aktarılır.
Bitiş Tarihi	Entegrasyonda bulunan ve aktarılması istenen kayıtlar için girilen sınır tarihtir. Entegrasyonda, bu tarihten büyük tarihe sahip kayıtlar muhasebeye aktarılmaz.
Yevmiye Tarihi	Verilen kısıtlara uygun olarak muhasebede oluşacak yevmiye fişleri için girilen tarihtir. Oluşturulan yevmiye fişlerine, girilen tarih atanır. "Seenekli Aktarma" işlemi ile aktarılan yedi adet mahsup için yine muhasebede yedi adet yevmiye fişi oluşturulur. Dolayısıyla, girilen tarih aralığı 1 günden daha fazla tarih ieriyorsa, entegrasyonda bu tarih aralığındaki ve aynı fişteki kayıtlar için birer "Yevmiye Fişi" oluşturulur.
<input checked="" type="button" value="Tamam"/> Tamam	Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur.

 İptal	Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.
 Hepsi	Ekranda yer alan seçeneklerin hepsinin işaretlenmesi için kullanılan butondur.
 Ok	Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Ok butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.
 Sakla	"Tarih Aralık Belirleme" sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. "Seçenekli Aktarma" için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki seçenekli aktarma işleminde kullanılmak üzere saklanır.

Şube Sorgulama

Seçenekli Aktarma

Aktarma Sorgulama

Tarih Aralık Belirleme

Şube Sorgulama

İleri Kısıt Tanımlama

☒ 0 - Karşıyaka Şubesi (Merkez)
☒ 1 - Balçova Şubesi
☒ 2 - SUBE2
☒ 3 - ss
☒ 4 - SS
☒ 5 - ANİL
☒ 7 -
☒ 8 - Şube 8
☒ 10101 - TEST

+

-

İtamam

İptal


Hepsi

Ok

Sakla

Seçenekli Aktarma ekranı Şube Sorgulama sekmesinde yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler aşağıdaki şekildedir:

Seçenekli Aktarma Ekranı	
--------------------------	--

 Hepsini Seç	Ekranı yer alan seçeneklerin hepsinin işaretlenmesi için kullanılan butondur.
 Hepsini Kaldır	Ekranı tamamı işaretlenen seçeneklerin hepsinin işaretinin kaldırılması için kullanılan butondur.
 Tamam	Girilen bilgilerin onaylanmasını sağlayan butondur.
 İptal	Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.
 Oku	Daha önceden saklanan kısıtların aynıısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.
 Sakla	"Tarih Aralık Belirleme" sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. "Seçenekli Aktarma" için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki seçenekli aktarma işleminde kullanılmak üzere saklanır.

İleri Kısıt Tanımlama

İleri Kısıt Tanımlama, listede bulunan alanlar ile ilgili kısıtlamaların yapılmasını sağlayan sekmedir. Muhasebeye aktarma işlemi istenen dönemlerde, günlük, haftalık, aylık olarak çalıştırılabilir. Aktarma yapılmadan, ön muhasebe kayıtlarına istendiği kadar devam edilebilir. Girilen tarih aralıklarına göre sadece belli bir dönemin kayıtları aktarılabilir. Sadece, aktarılan kayıtlar entegrasyon bölümlerinden silinir. Diğerleri yine entegrasyonda izlenebilir. Aktarma sırasında "Entegrasyon Kayıtları" bölümlerinden her biri için muhasebede (Kasa Tahsil, Tediye, Müşteri/ Satıcı Borç, Alacak, Dekont) ayrı ayrı fiş kaydı düzenlenir. "Şube Uygulaması" varsa, şubelerin entegrasyon aktarım işlemi, ilgili şubenin içine girilerek şube bazında yapılması gerekir.

Seenekli Aktarma

Aktarma Sorgulama

Tarih Aralık Belirleme

Şube Sorgulama

İleri Kısıt Tanımlama

Kısıt

#	Ve / Veya	/ Değil	Saha Adı	Operatör	Değer 1	Değer 2

İtamam

İİptal





İİ+ Hepsi

İİ Oku

İİ Sakla

Seenekli Aktarma ekranı İleri Kısıt Tanımlama sekmesinde yer alan alanlar ve ierdiği bilgiler aşığıdaki şekildedir:

Seenekli Aktarma Ekranı	
--------------------------	--

Saha Adı	Kısıt sekmesine Kısıt tıklanması ile görüntülenir. Seçenekli Aktarma işleminde baz alınacak saha adı için kısıt verilen alandır. İlgili hücre üzerinde iken klavyede yer alan Boşluk Çubuğuna basılarak aktif hale gelen aşağı ok butonu, kısıt verilmesi istenen sahalara ulaşılmasını sağlar. 
 Tamam	Butona tıklanması ile birlikte "Seçenekli Aktarma İşlemi Yapılacaktır. Emin Misiniz?" şeklinde bir onay sorusu ekran gelir. Bu sorgulamada "Hayır" butonuna tıklandığında aktarma işlemi kesilir. "Evet" butonuna tıklanması ile aktarma işlemi başlar. 
 İptal	Girilen bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.
 Oku	Daha önceden saklanan kısıtların aynısının ekrana getirilmesini sağlayan butondur. Oku butonu ile sadece "en son saklanan kısıtlar" ekrana getirilir.
 Sakla	"İleri Kısıt Tanımlama" sekmesinde verilen kısıtlar ve işaretlenen tüm seçeneklerin saklanması için kullanılan butondur. "Seçenekli Aktarma" için kısıt verildikten sonra bu butona basıldığında, onaylama ekranı görüntülenir. Onaylama ekranında "Evet" butonuna basılması ile belirlenen kısıtlar bir sonraki seçenekli aktarma işleminde kullanılmak üzere saklanır.

"Seçenekli Aktarım" sonrası oluşan fiş numaraları bilgi olarak aktarım referans numarası ile birlikte gösterilir. Aktarılabilecek kayıtlarda "Muhasebe Kodu" olmayan kayıtların bulunduğu durumlarda program işlemi keserek entegrasyonun devam etmesine izin vermez. Özellikle 5 numaralı kayıt tipi olan bölümlerin entegrasyonunda, program hesap kodu hatası vererek entegrasyonun aktarım işlemini keser. Muhasebede kayıt tipi 1 ve 2 olanlar dışında, 3,4 ve 5 tipli kayıtlar muhasebeye aktarılmaz. Entegrasyon kayıtlarında 3,4,5 tipli kayıtlar varsa, aktarım sırasında "Geçersiz Kayıt Tipine Rastlandı" uyarısı ile kullanıcı bilgilendirilir. Raporlar alındıktan sonra, gereksiz kayıt tiplerinin silinmesi için, Seçenekli ya da Toplu Aktarım öncesi "[Entegrasyon Kontrolü](#)" bölümünün çalıştırılması gerekir.