




Hareket Girişi


Kantar Tartımı Hareket Girişi, Lojistik - Satış Bölümü'nde Kayıt/Kantar-Tartım menüsünün altında yer alır. Programa girilen parametreler doğrultusunda tartım kayıtlarının oluşturularak programa entegre edilmesini sağlar.

Bu bölüme ilk girişte, tartım kayıtlarını oluşturan operatörün adı ve kantar kodunun sorgulandığı "Operatör Girişi" ekranı açılır. Operatör adı boş geçilemez, ad girilmeden kantar modülüne geçiş yapılamaz. Sorgulanan alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra, "Hareket Tartım Girişi" sekmesi ile devam edilir.

Kantar Tartımı Hareket Girişi ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Hareket Girişi Ekranı	
Kantar Kodu	"Operatör Girişi" ekranında tanımlanan kantar kodunun girildiği alandır. Rehber butonu  ile, kantar kodları arasından seçim yapılır.
Kamyon Plakası	"Kamyon Sabit Bilgileri" bölümünden kaydedilen kamyon plakasının girildiği alandır. Bu alana daha önce tanımlanmamış olan kamyon plakası girilemez. Kamyon plakası tartım fişi kayıtlarına ve basımlarına aktarılır. Rehber butonu  ile, kamyon plakaları arasından seçim yapılır. Kamyon plakası girildikten sonra (ilk tartım olduğu durumlarda) parametrelerde "Dara Aktarım" parametresi işaretlenmişse, "Dara İlk Tartıma Aktarılсын Mı" şeklinde bir uyarı ekranı açılır. Bu ekranda, "Evet" butonuna tıklandığında, "Kamyon Sabit Bilgileri" bölümünden kaydedilen kamyonun darası, "İlk Tartım Değeri" alanına aktarılır.
Farklı Mal/Cari Hesap Kodu	"Farklı Mal/Cari Teslim Sorgulansın" seçeneğinin işaretlenmesi halinde teslimatla ilgili tercihin yapıldığı alandır. Tartımın carilere göre dağıtımı ve stok koduna göre seçilmesi istendiğinde (özellikle, aynı kamyonla farklı carilere sevk veya aynı kamyonla farklı malların sevk işlemlerinde kullanılır) bu alan işaretlenir ve tartım sonrası irsaliye oluşturma ekranından dağıtımlar yapılır.
Son. Tar. Akt. Son Tartımı Aktar	Son tartımın ilk tartıma aktarılması istendiğinde kullanılan butondur.
Cari Kodu	"Farklı Mali/Cari Teslim Sorgulansın" seçeneğinin işaretlenmemesi durumunda aktif olan alandır. Tartım kaydının aktarılacağı irsaliye için, müşteri ya da satıcı kodunun girildiği alandır. Carinin ismi sağ bölümdeki "Cari İsim" alanından izlenir. "Kamyon Sabit Bilgileri" bölümünde plaka bilgisi ile birlikte tanımlanan cari kod, "Kamyon Plakası" alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde otomatik olarak ekrana getirilir. Üzerinde değişiklik yapılabilir.
Stok Kodu	"Farklı Mali/Cari Teslim Sorgulansın" seçeneğinin işaretlenmemesi durumunda aktif olan alandır. Tartım kaydının aktarılacağı irsaliye için stok kodunun girildiği alandır. Stokun ismi sağ bölümdeki "Stok İsmi" alanından izlenir.
Kamyon Modeli	"Kamyon Sabit Bilgileri" bölümünde plaka bilgisi ile birlikte tanımlanan kamyon modeli, "Kamyon Plakası" alanına bilgi girişi yapıldıktan sonra <Tab> tuşu ile ilerlendiğinde otomatik olarak ekrana getirilir. Üzerinde tartım girişi için değişiklik yapılması istendiğinde, kullanıcı tarafından düzenleme yapılabilir.
Açıklama 1-2-3	Kantar-Tartım Parametrelerinde bulunan "Ek Açıklama Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi halinde aktif hale gelen alanlardır. En fazla 50 karakterlik açıklama girilebilir.

Şoförün Adı	"Kamyon Sabit Bilgileri" bölümünden, kamyon plakasına göre girilen şoför adının otomatik olarak aktarıldığı alandır. Üzerinde tartım girişi için değişiklik yapılması istendiğinde, kullanıcı tarafından düzenleme yapılabilir.
İlk/Son Operatör Adı	İlk/Son operatör adının izlendiği alandır. Program tarafından otomatik aktarılır. Üzerinde değişiklik yapılamaz.
İlk/Son Kantar Kodu	İlk/Son kantar kodunun izlendiği alandır. Program tarafından otomatik aktarılır. Üzerinde değişiklik yapılamaz.
Tartım Numarası	Tartım numarasının izlendiği alandır. Program tarafından otomatik aktarılır. Üzerinde değişiklik yapılamaz.
Geliş Tarihi	Kamyonun tartıma geliş tarihidir. Program tarafından otomatik aktarılır. Üzerinde değişiklik yapılamaz.
Geliş Saati	Kamyonun tartıma geliş saatidir. Program tarafından otomatik aktarılır. Üzerinde değişiklik yapılamaz.
Gidiş Tarihi	Kamyonun tartımdan çıkış tarihidir. Otomatik olarak sistemden atanacaktır. Kullanıcılar bu sahaya ulaşamaz.
Gidiş Saati	Kamyonun tartımdan çıkış saatidir. Program tarafından otomatik aktarılır. Üzerinde değişiklik yapılamaz.
İlk Tartım Değeri	Kantardan aktarılan ya da tartım girişinde kullanıcıların kaydettiği ilk tartım miktarının aktarıldığı alandır. Kamyonun darası bu alana aktarılmışsa üzerinde değişiklik yapılamaz. Eğer Kantar-Tartım Parametrelerinde bulunan "Kantardan Miktar Okunsun" parametresi işaretlenmişse, ilk tartım miktarı kantardan okunarak, ilk tartım miktarı alanına aktarılır.
Son Tartım Değeri	Kantardan aktarılan ya da tartım girişinde kullanıcıların kaydettiği son tartım miktarının aktarıldığı alandır. Kamyonun ilk tartımında bu alana ulaşamaz.
Fire Oranı	Fire verilen oranın girildiği alandır.
İrsaliye Kesilmiş	İrsaliyesi oluşturulmuş tartımlarda bu alan program tarafından işaretlenmiş olarak ekrana gelir.
Kantardaki Sayı	Son tartım miktarı ile ilk tartım miktarının farkının izlendiği alandır. Program ilk tartım kayıtlarını kamyon plakalarına göre kayda alır. Arka arkaya tartıma giren kamyonların, ilk tartım bilgileri ayrı plakalara göre oluşturulabilir. İlk tartım bilgilerinin düzeltme yada iptalleri "Hareket Düzeltme" bölümünden gerçekleştirilir. Kamyonların boşaltım yada yüklemeleri yapıldıktan sonra yapılan ikinci tartım işlemi ile irsaliye kayıtlarının oluşturulması aşamasına geçilir.
<div>Tart. Tamamla</div> <div>Tartım Tamamla</div>	<p>Son Tartım, gidiş tarihi ve saatinin manuel olarak düzenlenmesini sağlayan butondur.</p> 

Kamyonun yüklenmesi/boşaltımı yapıldıktan sonra tekrar kantardan yapılan kayıtlar ikinci tartım olarak işlenir. İlk tartım kaydı olan bir kamyon plakası tekrar ekrana çağrıldığında, program bunu ikinci tartım kaydı olarak algılar ve ilk tartım bilgileri ekrana yansır. "Kamyon Plakası" alanındaki rehber butonu  ile, ilgili kamyon plakası girildiğinde, bu kamyonu daha önce girilen ilk tartım değeri, ilk tartım tarihi ve saati ekrana yansır. Program tekrar farklı mal/cari teslimat alanına bilgi girişi yapılmasını ister. Bu alanlara ikinci tartım için gereken bilgiler girildikten sonra, ekrana son tartım kayıtlarına geçileceğinin uyarısı gelir.









Kantar-Tartım Parametrelerinde bulunan "Kantardan Miktar Okunsun" alanı işaretlenmişse, kantardaki makineden ikinci tartım değeri, ilgili alana aktarılır. Eğer bu parametre işaretlenmemişse tartım bilgilerinin girileceği yeni bir ekrana geçilir. Daha önce girilen ilk tartım değeri, "İlk Tartım" alanına aktarılmış olarak izlenebilir. İlk tartım değeri üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamaz. Bu bölümde İkinci tartım değerleri girilir. Girilen tartım bilgilerinin arasındaki farkın değerine göre, stoklara giriş/çıkış kaydı program tarafından otomatik olarak oluşturulur. Eğer son tartım ilk tartım değerinden daha büyükse, aradaki fark (-) olur ve program bu kaydı çıkış olarak değerlendirerek satış irsaliyesi oluşturur. Eğer son tartım ilk tartım değerinden daha küçükse, aradaki fark (+) olur ve program bu kaydı giriş olarak değerlendirerek alış irsaliyesi oluşturur.

İkinci tartım değerleri girildikten sonra program tekrar "Miktardan Emin misiniz" uyarısı ile işleme devam edebilmek için onay bekler. Yanıt olarak "Hayır" butonuna tıklandığında, tekrar tartım değerlerinin girildiği ekrana dönlür. "Evet" butonuna tıklandığında ise, dağıtım ve irsaliye oluşturma işlemlerine devam edilir. Kantar-Tartım Parametrelerinde bulunan "İkinci Tartım Basılsın" alanı işaretlenmişse, ikinci tartımın basımı yapılabilir.

Program tartım değerleri arasındaki fark eksi (-) ise irsaliye oluşturma ekranından "satış irsaliyesi" oluşturmak üzere sorgulama yapacağı alanları ekrana getirir.

Kantar Tartımı Hareket Girişi İrsaliye ekranında yer alan alanlar ve içerdiği bilgiler şunlardır:

Hareket Girişi Ekranı	İrsaliye
Plaka No	Tartım bilgilerinin girişinde kullanılan plaka numarasının otomatik olarak aktarıldığı alandır. Rehber butonu  ile plaka numaraları arasından seçim yapılır.
Belge Tipi	Tartım bilgilerinin girişinde kullanılan belge tipinin otomatik olarak aktarıldığı alandır.
Numara	Program tarafından satış irsaliyesi numarasının bir fazlasının aktarıldığı alandır. Kullanıcı istediğinde üzerinde değişiklik/düzeltilme yapılabilir. "Alış İrsaliyesi" oluşturma işlemlerinde ise bu alana alış irsaliyesinin numarası girilir. Değişiklik veya düzeltme işleminin yapılabilmesi için Kantar-Tartım Parametrelerinde bulunan "İrsaliye No Düzeltme" parametresinin işaretlenmiş olması gerekir.
İrsaliye Tarihi	Satış irsaliyeleri için sistem tarihinin otomatik olarak aktarıldığı alandır. Alış irsaliyelerinde ise gelen irsaliyenin tarihinin girilmesi gerekir.
Tartım No	İçinde bulunulan tartımın numarasının aktarıldığı alandır. Rehber butonu  ile tartım numaraları arasından seçim yapılabilir.
Cari Kodu	İrsaliyenin oluşturulduğu müşteri/satıcının kod bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu  ile cari kodlar arasından seçim yapılır. Cari isim alanına, cari kodun ismi program tarafından otomatik olarak aktarılır.
Stok Kodu	Tartım kaydının oluşturulacağı stok kodu bilgisinin girildiği alandır. Rehber butonu  ile stok kodları arasından seçim yapılır. Stok adı alanına, koda ait isim bilgisi program tarafından otomatik olarak aktarılır.
Ek Alan	Anlık açıklama bilgisinin girildiği alandır. Kantar-Tartım Parametrelerinde bulunan "Ek Açıklama Sorulsun" parametresinin işaretlenmesi ile ekrana gelir.

Sipariş No	Kantar-Tartım Parametrelerinde bulunan "Sipariş Entegre Yapılsın" parametresi işaretlendiğinde, ekrana gelen alandır. Sipariş numarasının girilmesini sağlar. Bu işlemlerden önce sipariş bilgilerinin, Fatura Kayıt Müşteri/Satıcı Siparişleri bölümünden girilmiş olması gerekir. Sipariş bağlantı kayıtlarının oluşturulmasında, sipariş kaydında girilen miktar ile tartım miktarı arasında bir farkın olmaması gerekir. Eğer arasında (-) bir fark çıkarsa (sipariş miktarından fazla tartım yapıldı ise) program, aradaki farkın kapatılması yapılmadan işleme devam edilmesine izin vermez. Sipariş kaydına tartımdan aktarılan bilgi ise teslimat olarak işlenir ve sipariş kapatılmış olur. Rehber butonu  ile sipariş numaraları arasından seçim yapılabilir. Alanın boş bırakılması istendiğinde Kantar-Tartım Parametrelerinde bulunan "Sipariş No Boş Bırakılsın" parametresinin işaretlenmesi gerekir.
 Sipariş Detay	Siparişe ait detay bilgilere ulaşmak için kullanılan butondur. İlgili irsaliyeye ait "Üst Bilgiler" sekmesinde yer alan bilgilerin ekranda görüntülenmesini sağlar.
Depo Kodu	Siparişe ait depo kodu bilgisinin program tarafından otomatik olarak aktarıldığı alandır. Rehber butonu  ile depo kodları arasından seçim yapılabilir.
Referans Kodu	Referans kodunun girildiği alandır.
 Tartım Miktarını Getir	Tartım miktarlarının otomatik olarak "Miktar" alanına aktarılmasını sağlayan butondur. Üzerine çift tıklandığında işlem gerçekleşir. Tek tıklama yapıldığında, Miktarı Siparişten Getir  butonuna çevrilir.
 Miktarı Siparişten Getir	Miktar bilgisinin siparişten okunarak "Miktar" alanına aktarılması istendiğinde kullanılan butondur.
 Tamam	Girilen bilgilerin kaydedilmesini sağlayan butondur. İrsaliye tamamlama ekranına geçilerek işleme devam edilir. Oluşturulan irsaliyenin içinde kayıtlı olan stok kartlarına fiyat bilgisi girilirse, tutar hesaplanarak aktarılan irsaliye dosyasına tutar bilgisi aktarılır. Kayıt sonunda, program tarafından irsaliyenin basımı ile ilgili onay sorusuna "Evet" yanıtı verildiğinde, " Dizayn Modülü " ile oluşturulan dizayna göre basım yapılır.
 İptal	Bilgilerden vazgeçilmesi halinde ekrandan çıkmak için kullanılan butondur.

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra klavyeden <Tab> tuşuna basılarak ilerlendiğinde oluşturulması istenen kayıt alt ekrana aktarılır.

Kaydın iptali için, silinmesi istenen kaydın üzerinde çift tıklandıktan sonra "Kayıt Sil"  butonuna tıklanması gerekir.

Burada tartım bilgilerinin oluşturulması sırasında girilen farklı yanıtlara göre kayıtlar farklı türlerde kaydedilebilir.

Farklı Mali/Cari Teslimatı işaretlenmediği ve tartım kayıt ekranından cari kodu ve stok kodunun girildiği durumlarda; tartım numarasının üzerinden <tab> tuşu ile ilerlendiğinde, ön ekrandan girilen bilgiler otomatik olarak ilgili alanlara aktarılır.

Farklı Mali/Cari Teslimatı parametresi işaretlenmiş ve tartım girişi ekranında cari kodu-stok kodu alanları boş geçilmişse; İrsaliye Oluşturma ekranında cari kodu, stok kodu ve miktar alanları boş olarak izlenebilir ve kullanıcılar tartım kaydını istenen cari, stok kodu ve miktara göre dağıtabilir. Dağıtım işleminde tartım miktarı ile dağıtım miktarı arasında fark varsa, program " Lütfen Fark Miktarını Kapatın" şeklinde bir uyarı ile irsaliye kayıtlarına ulaşılmasına izin vermez. [Kantar-Tartım Parametrelerinde](#) bulunan "İrsaliyede Miktar Düzeltilsin" parametresi işaretlenmişse, tartım miktarı ile dağıtım miktarı arasındaki fark kontrol edilmez ve işleme devam edilir.

