

Metin

Form üzerinde kısa tanım alanları için kullanılan, kullanıcıların veri girişi yaptığı değişken tipidir. Tek satır şeklinde görüntülenir.


- Değişken Özellikleri
- Kurulum Sihirbazı
- Barkod Okuma Desteği

Portal Görünümü

Ad Soyad

test

Designer Görünümü



Değişken Özellikleri

Form tasarımı üzerinde eklendiğinde karşılaşılan ekrandır. (Form tasarlarken değişken ekleme işleminin nasıl yapıldığına dair bilgi [Form Tasarım Ekranı](#) bölümünden edinilebilir.)

Kurulum Sihirbazı

Değişkenlerin detay özelliklerinin bulunduğu bölümdür. Bu bölüme;

- Form tasarımı üzerinden değişken tanımlandıktan sonra sihirbazı açarsa,
- Tanımlı değişkenlerin üzerinde çift tık işlemi yaparsa,
- Tanımlı değişken üzerinde sağ tık- düzenle aksiyonu ile

erişebilir.

Genel Özellikler

- **Ad:** Değişkenin akıstaki tekil adıdır. Kod işlemlerinde bu bölüm kullanılır. Kullanıcılar tarafından görüntülenmemektedir. Değişken ilk oluşturulduğu zaman girilir. Güncelleme işlemi yapılamaz.
- **Görünen Ad:** Değişkenin görünen adıdır. Kullanıcılar ilgili akışı web veya mobil üzerinden açtıklarında bu bölümü görmektedir.
- **Tip:** İlgili değişkenin tip bilgisidir. Değiştirilemez.
- **Varsayılan Formül:** Form yüklendiğinde alan içerisinde gelmesi istenilen bir değer varsa bu bölümde tanımlanabilir.
- **Zorunlu:** Değişkende herhangi bir değer girilmeden formun ilerletilmesi istenmiyorsa bu alan işaretlenebilir.
- **Salt Okunur:** Değişkendeki girilen değerin değiştirilmesi istenmiyorsa bu alan işaretlenebilir.

'Zorunlu' ve 'Salt Okunur' özellikleri form bazında form görünümünden de ayarlanabilir. Değişkenin içerisinde tanımlanan bu özellikler, form görünüm bölümünde değiştirilebilir. [bnkz:Y önlendirme Aktiviteleri](#)

Veri Kaynağı: Değişken üzerinde herhangi bir metnin yazılı olarak gelmesi isteniyorsa bu bölüm kullanılabilir.

Veri kaynağı tanımlamak için [SQL Bağlantı Listesi ve Veri Kaynağı](#) bölümünden bilgi edinilebilir.

Özet: Değişkene ait tüm özelliklerin tek bir noktada listelendiği bölümdür. Kurulum sihirbazı dışında, form tasarım ekranında değişkenin üzerine gelindiğinde de Değişken Özellikleri bölümünde bu bölümdeki özellikler görüntülenmektedir. En az uzunluk/en çok uzunluk özellikleri ile büyük metin değişkenine uzunluk kısıtı verilebilir. Biçim özelliğiyle telefon ve e-posta format seçimleri yapılabilir.

Barkod Okuma Desteği

Metin alana kazandırılan barkod okuma özelliği ile birlikte mobil veya web üzerinden barkod ikonuna tıklayarak kamera açtırılır, kameranin görüşündeki barkod okutularak değerinin metin alanda gösterilmesi sağlanır. Hem form üzerindeki metin değişkeni için hem de tablo değişkenine eklenebilen metin alanlar için barkod okuma özelliği kullanılabilir.

Metin değişkenine barkod okuma özelliğinin getirilebilmesi için Özet bölümünden veya form tasarımı ekranındaki metin değişken özellikleri bölümünden *Barkod Okuma Tipi* seçimi yapılmalıdır. Varsayılan olarak *Yok* seçili gelmektedir.

Değişken Özellikleri

^

Bağlı Değişken

Bağlı Değişken

Bağlı Değişken Değer Alanı

Değer Veri Kaynağı Filtre

Liste Veri Kaynağı Filtre

^

Genel

Ad

mtn10

Barkod Okuma Tipi

2D (QR)

Görünen Ad

1D (Barkod)

Görünür

2D (QR)

Salt okunur

☐

Tip

Metin

Validasyon Listesi

0 değer seçildi

Varsayılan Formül

Tasarımsal Formül

Zorunlu alan



☐

^

Kaynak Seçimi

Değer Alanı

Veri Kaynağı



Barkod okutulmak istendiğinde; Logo Flow uygulaması için cihaz kamera erişim izni daha önce verilmediyse yetki sorusu gelmektedir. Yetki izni sonrasında kamera açılmaktadır ve barkod okuma işlemi gerçekleştirilmektedir.

Barkod okutulduktan sonra ilgili metin değişkeninin değer değiştiğinde eventinde bir işlem tanımlandıysa aynı şekilde gerçekleştiriliyor olacaktır. *Örneğin;* malzeme kodu alanı barkod üzerinden doldurulduğunda malzeme açıklaması bilgisinin getirilmesi sağlanabilir. Aynı şekilde tablo içerisindeki metin tipli kolonda da barkod okutularak tablo içerisindeki formüllerin çalışması sağlanmıştır.

Local dışında(domain veya IP ile gidildiğinde) barkod okuyabilme özelliğinin kullanılabilmesi için; Logo Flow adresinin ssl sertifikası ile doğrulanmış olması gerekmektedir. SSL kullanımını aktif etmek için takip edilmesi gereken adımlarla ilgili bilgiyi; [Sıkça Sorulan Sorular](#) sayfasındaki **41. sorudan** elde edebilirsiniz.