

Genel Birim - Baęlantı Ayarları

Genel Birim Baęlantı Ayarları başlığında bulunan Kullanıcı Adı, Şifre ve Firma Kodu alanları farklı bir dataya bağlanmak için kullanılır. Genel Birim Baęlantı Ayarları başlığından kaydedilen alan bilgileri ve açıklamaları şunlardır:

Alan	Açıklama
Özel Enteg ratör Kulla nıcı Bilgile ri	<p>Bu alan, özel entegratöre ait kullanıcı bilgilerinin girildięi alandır.</p> <p>Faturalama ihtiyaçları farklılık gösteren veya çok sayıda fatura düzenleyen mükelleflere, kendilerine ait bilgi işlem alt yapısının yetersiz olması halinde teknik yeterlilięe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanmıştır. Gelir İdaresi Başkanlığından özel entegrasyon izni almış mükelleflerin bilgi işlem sistemleri kullanılarak da e-Fatura uygulamasından yararlanılır.</p> <p>Logo, Özel Entegratörlük hizmeti ile 7/24 aktif çalışan, hızlı ve güvenli bir sistemin yatırımını kullanıcı adına üstlenmektedir. Böylelikle, elektronik fatura gönderme ve alma işlemleri Logo bilgi işlemi vasıtasıyla gerçekleştirilir.</p> <p>Entegratör alanında, faturaların hangi entegratör üzerinden gönderilip alınacağı belirtilir.</p> <p>Özel Entegratör bölümünde yeni kayıt ya da deęişiklik yapıldığında, kaydet işlemi ile bilgilerin alt birimlere kopyalanıp kopyalanmayacağına dair uyarı mesajı alınır. Mesaja evet ile devam edilirse, bilgiler Genel Birim'e baęlı İşyeri türündeki kayıtların Özel Entegratör Kullanıcı Bilgileri alanlarına kaydedilir. Kayıt, Genel Birim altındaki tek bir kırılım için yapılır.</p>
MT94 0 Dizini	<p>MT940 dizinine ait Baęlantı Türü, Dosya/FTP Adresi, Kullanıcı Adı ve Şifre bilgilerinin girildięi bölümdür.</p> <p>MT940, uluslararası elektronik hesap ekstresi mutabakat sistemidir. Banka hesap ekstrelerinin otomatik olarak muhasebeleştirmesinde kullanılır. MT940'ı destekleyen Hesap Ekstresi Mutabakat sistemi ile cari hesaplarda oluşan tüm hareketleri ve hesap açılış/kapanış bakiyelerini doğru ve eksiksiz olarak, standart S.W.I.F.T.- MT940 mesaj deseninde gün içinde istenilen saatlerde günlük, haftalık ya da aylık bazlı olarak alınır. MT940 formatında alınan hesap hareketlerini, sistemde otomatik olarak muhasebeleştirilir.</p>
HSM Ayarl arı	<p>HSM'nin açılımı Hardware Security Module şeklindedir. HSM'ler şifreleme işlemlerinin güvenliğini artırmak için tasarlanmış özel cihazlardır. HSM Ayarları bölümünde, eęer bu cihaz kullanılacaksa, cihaz ile ilgili bilgiler girilir. Kurumdan farklı HSM kullanan birimler ayarlarını organizasyonel birim kartları üzerinden yapabilir. Organizasyonel Birim üzerinde HSM Ayarları tanımlı deęil ise kurum üzerindeki HSM Ayarları kullanılır.</p>
e-Beyan name Kullanı cı Bilgileri	<p>Genel Muhasebe-Tanımlar-e-Beyannameler ekranında GİB'e Gönder işlemi tetiklendiğinde e-Beyanname kullanıcı bilgileri kullanılarak https://intvrg.gib.gov.tr adresi üzerindeki Kullanıcı Girişi işlemleri otomatik gerçekleşir.</p>